

Acronis True Image HD

Índice

1	Introdução	4
1.1	O que é o Acronis True Image HD?	4
1.2	Requisitos do sistema e mídia suportada	4
1.2	1 Requisitos mínimos do sistema	4
1.2	2 Sistemas operacionais com suporte	4
1.2	3 Sistemas de arquivos com suporte	5
1.2	4 Midia de armazenamento com suporte	5
1.3	Instalar o Acronis True Image HD	5
1.4	Ativar o Acronis True Image HD	6
1.5	Fazer upgrade do Acronis True Image HD	8
1.5	1 Recursos avançados do Acronis True Image	8
1.6	Suporte técnico	9
2	Iniciar	10
2.1	Idioma da interface do usuário	.10
2.2	Proteger o sistema	.10
2.2	1 Etapa 1. Fazer backup do computador	10
2.2	2 Etapa 2. Criar mídia de recuperação inicializável	11
2.3	Fazer backup de todos os dados no PC	12
2.4	Clonar a unidade de disco rígido	12
2.5	Recuperar o computador	14
3	Conceitos básicos	16
3.1	Conceitos básicos	16
3.2	Diferença entre backups de arquivo e imagens de disco/partição	18
3.3	Backups completos, incrementais e diferenciais	18
3.4	Perguntas frequentes sobre backup, recuperação e clonagem	.19
3.5	Conexão FTP	.21
3.6	Configurações de autenticação	21
3.7	Nomeação do arquivo de backup	22
3.8	Assistentes	.22
	Fores beckup de dedes	24
4		
4.1	Fazer backup de discos e partições	24
4.2	Opções de backup	25
4.2	1 Esquemas de backup	26
4.2 2 2	 Modificações da operação de backup Modo de criação de imagem 	29
4.2	4 Pré/pós-comandos para backup	30
4.2	5 Divisão de backup	31
4.2	6 Opção de validação do backup	32
4.2	7 Cópia reserva do backup	32
4.2	8 Configurações de mídia removível	32
4.2	9 Comentário de backup	33
4.2	ידר דו מרמוווכוורט תב בודראיייייייייייייייייייייייייייייייייייי	55

4.2	2.11 Configurações de segurança de backup no nível do arquivo					
4.2	Desligamento do computador					
4.2	2.13 Desempenho da operação de backup					
4.3	Operações com backups	36				
4.3	3.1 Menu de operações de backup					
4.3	8.2 Ícones da lista de backups					
4.3	8.3 Validar backups					
4.3	B.4 Fazer backup em vários locais					
4.3	8.5 Adicionar um backup já existente à lista					
4.3	Excluir backups e versoes de backup					
5	Recuperar dados	41				
5.1	Recuperar discos e partições	41				
5.1	.1 Recuperar o sistema depois de uma falha					
5.1	2 Recuperar partições e discos	49				
5.1	3 Sobre a recuperação de discos e volumes dinâmicos/GPT	54				
5.1	.4 Organizar a ordem de inicialização na BIOS	56				
5.2	Opções de recuperação	57				
5.2	2.1 Modo de recuperação de disco					
5.2	2.2 Pré/pós-comandos para recuperação	58				
5.2	2.3 Opção de validação	59				
5.2	2.4 Reiniciar o computador	59				
5.2	2.5 Opções de recuperação de arquivo					
5.2	2.6 Opções de substituição de arquivo					
5.2	2.7 Desempenho da operação de recuperação					
5.2	Notificações para a operação de recuperação					
6	Ferramentas	62				
6 6.1	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável	62 62				
6 6.1 6.1	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis	62 				
6 6.1 6.1 6.1	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável 1 Criador de mídia da Acronis 2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário	62 				
6 6.1 6.1 6.1 7	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável 1 Criador de mídia da Acronis 2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário Clonagem de disco e migração					
6.1 6.1 6.1 7 7.1	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário Clonagem de disco e migração .1 Informações gerais					
6.1 6.1 6.1 7 7.1 7.1	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário Clonagem de disco e migração .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração					
6 6.1 6.1 7 7.1 7.1 7.2	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .2 Preparar para a migração					
6 6.1 6.1 7 7.1 7.1 7.2 7.2	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração					
6 6.1 6.1 7 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2	Ferramentas. Criar mídia de recuperação inicializável. .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário. .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário. .1 Informações gerais .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .1 Acronis DriveCleanser. .2 Métodos de remoção do disco rígido.					
6 6.1 6.1 7 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .2 Preparar para a migração .2 Métodos de remoção do disco rígido .4 Acronis DriveCleanser .2 Métodos de remoção do disco rígido					
6 6.1 6.1 7 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .1 Informações gerais .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .2 Preparar para a migração .2 Preparar para a migração .2 Acronis DriveCleanser .2 Métodos de remoção do disco rígido Adicionar um novo disco rígido Adicionar um disco rígido					
6 6.1 6.1 7 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3	Ferramentas. Criar mídia de recuperação inicializável. .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário. .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário. .2 Clonagem de disco e migração .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .1 Acronis DriveCleanser. .2 Métodos de remoção do disco rígido .1 Selecionar um novo disco rígido .1 Selecionar um disco rígido					
6 6.1 6.1 7 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .2 Preparar para a migração .2 Preparar para a migração .2 Métodos de remoção do disco rígido .4 Acronis DriveCleanser .2 Métodos de remoção do disco rígido .3 Selecionar um disco rígido .4 Selecionar um disco rígido					
6 6.1 6.1 7 7.1 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .1 Informações gerais .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .2 Preparar para a migração .2 Preparar para a migração .2 Métodos de remoção do disco rígido .1 Acronis DriveCleanser .2 Métodos de remoção do disco rígido .3 Selecionar um disco rígido .4 Seleção do método de inicialização .3 Criar novas partições .4 Montar uma imagem					
6 6.1 6.1 7 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .1 Informações gerais .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .2 Acronis DriveCleanser .2 Métodos de remoção do disco rígido .3 Selecionar um novo disco rígido .4 Seleção do método de inicialização .3 Criar novas partições .3 Criar novas partições .4 Desmontar uma imagem					
6.1 6.1 7 7.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário Clonagem de disco e migração .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .2 Acronis DriveCleanser. .2 Métodos de remoção do disco rígido .3 Selecionar um disco rígido .3 Criar novas partições .3 Criar novas partições Montar uma imagem Desmontar uma imagem					
6 6.1 6.1 7 7.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável. .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário. Clonagem de disco e migração .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .2 Métodos de remoção do disco rígido .3 Selecionar um novo disco rígido .4 Seleção do método de inicialização .3 Criar novas partições Montar uma imagem Desmontar uma imagem Desmontar uma imagem Solução de problemas					
6.1 6.1 7 7.1 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 8 8.1	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável. .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário. .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário. .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário. .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração. .2 Métodos de remoção do disco rígido. .2 Métodos de remoção do disco rígido. .3 Selecionar um disco rígido. .4 Seleção do método de inicialização. .3 Criar novas partições . Montar uma imagem Desmontar uma imagem. Desmontar uma imagem Relatório do sistema da Acronis.					
6.1 6.1 7 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.4 7.5 8 8.1 8.2	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável .1 Criador de mídia da Acronis .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário .1 Informações gerais .2 Preparar para a migração .2 Acronis DriveCleanser .2 Métodos de remoção do disco rígido .2 Métodos de remoção do disco rígido .3 Selecionar um disco rígido .4 Seleção do método de inicialização .3 Criar novas partições Montar uma imagem Desmontar uma imagem Desmontar uma imagem Relatório do sistema da Acronis Como coletar despejos de memória Como coletar despejos de memória					
6 6.1 6.1 7 7.1 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3	Ferramentas Criar mídia de recuperação inicializável. 1 Criador de mídia da Acronis 2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário. Clonagem de disco e migração 1 Informações gerais 2 Preparar para a migração 2 Preparar para a migração 2 Preparar para a migração Ferramentas de segurança e privacidade 2.1 Acronis DriveCleanser 2.2 Métodos de remoção do disco rígido Adicionar um novo disco rígido Adicionar um disco rígido 3.1 Seleção do método de inicialização 3.2 Seleção de problemas Montar uma imagem Desmontar uma imagem Desmontar uma imagem Como coletar despejos de memória Programa de Experiência do Cliente da Acronis Programa de Experiência do Cliente da Acronis					

1 Introdução

Nesta seção

4
4
5
6
8
9

1.1 O que é o Acronis True Image HD?

O Acronis True Image HD é um pacote de software integrado que garante a segurança de todas as informações contidas no PC. Os backups possibilitam recuperar o sistema do computador em caso de desastres, como perda de dados, exclusão acidental de arquivos ou pastas críticos ou falha total do disco rígido.

Principais recursos:

- Mídia reinicializável de recuperação (p. 62)
- Clonagem de disco rígido (p. 71)
- Ferramentas de segurança e privacidade (p. 62)

Iniciar

Saiba como proteger seu computador com dois procedimentos simples: "Proteger o sistema (p. 10)".

1.2 Requisitos do sistema e mídia suportada

1.2.1 Requisitos mínimos do sistema

O Acronis True Image HD requer o seguinte hardware:

- Processador Pentium 1 GHz.
- 1 GB de RAM.
- 1,5 GB de espaço livre no disco rígido.
- Unidade de CD-RW/DVD-RW ou unidade flash USB para a criação de mídia inicializável.
- Resolução de tela de 1152 x 720.
- Mouse ou outro dispositivo cursor (recomendado).

1.2.2 Sistemas operacionais com suporte

O Acronis True Image HD foi testado nos seguintes sistemas operacionais:

- Windows 7 SP1 (todas as edições)
- Windows 8 (todas as edições)
- Windows 8.1 (todas as edições)
- Windows 10
- Windows Home Server 2011

O Acronis True Image HD também permite criar um CD-R/DVD-R reinicializável que pode fazer backup e recuperar um disco/partição em um computador que execute qualquer sistema operacional com base em PC Intel ou AMD, incluindo Linux[®]. (O Apple Macintosh com base em Intel não é compatível.)

1.2.3 Sistemas de arquivos com suporte

- FAT16/32
- NTFS
- Ext2/Ext3/Ext4 *
- ReiserFS *
- Linux SWAP *

Se um sistema de arquivos não for compatível ou estiver corrompido, o Acronis True Image HD poderá copiar os dados usando uma abordagem setor por setor.

* Os sistemas de arquivos Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS e Linux SWAP são compatíveis apenas com operações de backup/restauração de disco ou partição. Não é possível usar o Acronis True Image HD para operações em nível de arquivo com esses sistemas de arquivos (backup, restauração e pesquisa, bem como montagem de imagens e recuperação de arquivos a partir de imagens). Também não é possível fazer backup em discos ou partições com esses sistemas de arquivos.

1.2.4 Mídia de armazenamento com suporte

- Unidades de disco rígido*
- Solid State Drives (SSD)
- Dispositivos de armazenamento de rede
- Servidores FTP**
- CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (incluindo DVD+R double-layer), DVD+RW, DVD-RAM, BD-R, BD-RE
- USB 1.1 / 2.0 / 3.0, eSATA, FireWire (IEEE-1394) e dispositivos de armazenamento em PC Card

* Limitações em operações com discos dinâmicos e GPT:

- A recuperação de um volume dinâmico como um volume dinâmico com redimensionamento manual não é compatível.
- A operação de clonagem de disco para discos dinâmicos não é compatível.

** Um servidor FTP deve permitir transferências de arquivo em modo passivo. O Acronis True Image HD divide o backup em arquivos de 2 GB quando faz backup diretamente em um servidor FTP.

As configurações de firewall do computador de origem devem ter as Portas 20 e 21 abertas para que os protocolos TPC e UDP funcionem. O serviço **Encaminhamento e Acesso Remoto** do Windows deve ser desativado.

1.3 Instalar o Acronis True Image HD

Instalar e ativar o Acronis True Image HD

Para instalar e ativar o Acronis True Image HD:

- 1. Execute o arquivo de configuração.
- 2. Leia:
 - Os termos do acordo de licença.

- Os termos de participação do Programa de Experiência do Cliente da Acronis.
- 3. Se aceitar os termos de ambos os documentos, clique em Instalar.

O Acronis True Image HD será instalado na partição de sistema (normalmente C:).

- 4. Quando a instalação estiver concluída, clique em **Iniciar aplicativo**. A janela de ativação do Acronis True Image HD é aberta.
- Na guia Entrar, insira as credenciais de sua conta da Acronis e clique em Entrar.
 Se você não tiver uma conta da Acronis, vá até a guia Criar conta, preencha o formulário de registro e clique em Criar conta.

Observação: Você poderá ignorar essa etapa, se tiver um número de série de 64 caracteres.

6. Insira o seu número de série e clique em Ativar.

Para ativar o Acronis True Image HD com um número de série de 16 caracteres, você precisará de uma conexão com a Internet. O número de série de 64 caracteres completo será obtido e ativado automaticamente.

Recuperar após um erro do Acronis True Image HD

Se o Acronis True Image HD parou de funcionar ou gerou erros, seus arquivos podem estar corrompidos. Para reparar o problema, você precisa primeiro recuperar o programa. Para fazer isso, execute o instalador do Acronis True Image HD novamente. Ele detectará o Acronis True Image HD no computador e perguntará se você deseja reparar ou remover o programa.

Remover o Acronis True Image HD

Para remover os componentes do Acronis True Image HD:

- 1. Abra a lista de programas e aplicativos instalados.
 - Selecione Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle -> Adicionar ou remover programas.
 - Se estiver usando o Windows Vista, selecione Iniciar -> Painel de Controle -> Programas e Recursos.
 - Se estiver usando o Windows 7, selecione Iniciar -> Painel de Controle -> Desinstalar um programa.
 - Se estiver usando o Windows 8 ou Windows 10, clique no ícone de Configurações e selecione
 Painel de Controle -> Desinstalar um programa.
- 2. Selecione o componente que deseja remover.
- 3. Dependendo do sistema operacional, clique em **Remover** ou **Desinstalar**.
- 4. Siga as instruções na tela.

Talvez seja necessário reiniciar o computador depois que a tarefa for concluída.

1.4 Ativar o Acronis True Image HD

Para usar o Acronis True Image HD, é preciso ativá-lo via Internet. Sem ativação, o produto funcionará por 30 dias. Se você não o ativar nesse período, todas as funções do programa ficarão indisponíveis, exceto a de recuperação.

Você pode ativar o Acronis True Image HD em seu computador ou em outro computador, caso o seu não esteja conectado à Internet.

Ativação em um computador conectado à Internet

Se seu computador estiver conectado à Internet, o produto será ativado automaticamente.

Se o computador no qual o Acronis True Image HD foi instalado não tiver conexão com a Internet ou se o programa não conseguir se conectar ao servidor de ativação da Acronis, clique em **Conta** na barra lateral e selecione uma destas ações:

- Tente novamente selecione esta opção para tentar se conectar ao servidor de ativação da Acronis novamente.
- Ativar offline é possível ativar o programa manualmente em outro computador que esteja conectado à Internet (veja abaixo).

Ativação em outro computador

Se seu computador não estiver conectado à Internet, você poderá ativar o Acronis True Image HD usando outro computador que tenha conexão com a Internet.

Para ativar o produto em outro computador:

- 1. Em seu computador, instale e inicie o Acronis True Image HD.
- 2. Na barra lateral, clique em **Conta** e em **Ativar offline**.
- 3. Na janela de ativação do Acronis True Image HD, siga estes três procedimentos simples:
 - Salve o código de instalação em um arquivo clicando no botão Salvar em arquivo e especifique uma mídia removível como o local do arquivo (por exemplo, uma unidade flash USB). Você também pode simplesmente anotar o código em um pedaço de papel.
 - Em outro computador que tenha conexão com a Internet, acesse <u>http://www.acronis.com/activation/</u>. As instruções na tela ajudarão você a obter o código de ativação usando o código de instalação. Salve o código de ativação obtido em um arquivo em uma mídia removível ou anote em papel.
 - 3. Em seu computador, clique no botão **Carregar do arquivo** e especifique um caminho para o arquivo com o código de ativação ou digite na caixa o código anotado no pedaço de papel.
- 4. Clique em Ativar.

Problema de "Muitas ativações".

Possíveis motivos do problema:

Você excedeu o número máximo de computadores com o Acronis True Image HD instalado.

Por exemplo, você tem o número de série de um computador e instala o Acronis True Image HD no segundo computador.

Soluções:

- Insira um novo número de série. Se você não tiver, poderá comprar a versão completa do produto no repositório interno da Acronis.
- Mova a licença do computador no qual o produto foi ativado para o novo computador. Para isso, selecione o computador do qual deseja mover a licença. O Acronis True Image HD será desativado nesse computador.

Você reinstala o Windows ou altera o hardware de seu computador.

Por exemplo, você pode fazer upgrade da placa mãe ou do processador de seu computador. A ativação se perdeu porque o Acronis True Image HD considera seu computador como um novo computador.

Solução:

Para reativar o Acronis True Image HD em seu computador, escolha na lista o mesmo computador por seu nome antigo.

1.5 Fazer upgrade do Acronis True Image HD

Para comprar o Acronis True Image ou Acronis True Image Cloud:

- 1. Inicie o Acronis True Image HD.
- 2. Na barra lateral, clique em **Conta** e em **Fazer upgrade**. O repositório interno do produto é aberto.
- 3. Selecione a licença que deseja comprar e clique em **Compra agora**.
- 4. Forneça suas informações de pagamento.

Repositório interno

O Acronis True Image HD contém um repositório interno do aplicativo.

Para ter acesso ao repositório interno do aplicativo, acesse a guia **Conta** e clique em **Fazer upgrade**. Você verá o repositório interno do aplicativo e todas as opções de compra disponíveis.

1.5.1 Recursos avançados do Acronis True Image

Os recursos avançados do Acronis True Image estão indisponíveis na sua edição do produto. Você pode obter esses recursos fazendo upgrade da sua edição para o Acronis True Image e Acronis True Image Cloud. Após o upgrade, os seguintes recursos estarão disponíveis para você:

Backup online

O Backup Online permite que você armazene arquivos e discos no Acronis Cloud. Seus dados ficarão protegidos mesmo que o computador seja perdido, roubado ou destruído, e seus dados serão inteiramente recuperados em um novo dispositivo, se necessário.

Backup em arquivo

Em vez de fazer backup de partições e discos inteiros, agora você pode fazer backup de pastas e arquivos específicos, no armazenamento local e no Acronis Cloud.

Arquivamento de dados

O arquivamento de dados é uma ferramenta que permite que você transfira arquivos grandes ou pouco usados para o Acronis Cloud. Toda vez que você executa esta ferramenta, ela analisa os dados da pasta selecionada e sugere o carregamento dos arquivos encontrados para o Acronis Cloud. Você pode selecionar os arquivos e as pastas que serão arquivados. Após o carregamento, as cópias locais desses arquivos serão excluídas. Posteriormente, quando você precisar abrir ou alterar um arquivo arquivado, poderá fazer download de volta no dispositivo de armazenamento local ou acessá-lo e gerenciá-lo no Acronis Cloud.

Proteção de dados da família

Proteção de dados da família é uma solução unificada para várias plataformas que permite a você rastrear e controlar o status da proteção de todos os computadores, smartphones e tablets que compartilham a mesma conta da Acronis. Já que os usuários desses dispositivos precisam estar conectados à mesma conta, eles são normalmente membros da mesma família. Em geral, cada um deles pode usar esse recurso, mas há com frequência um membro da família com mais experiência em tecnologia do que os outros. Portanto, é razoável apontar essa pessoa como responsável pela proteção dos dados da família. Para rastrear e controlar o status de proteção dos dispositivos de sua família, use o painel online baseado na Web, que pode ser acessado em qualquer computador que esteja conectado à Internet.

Sincronização de dados

Você pode ter os mesmos dados (documentos, fotos, vídeos etc.) em todos os computadores. Os dados podem ser acessados facilmente em qualquer local, a qualquer hora. Não há mais a

necessidade de enviar arquivos por e-mail para si mesmo nem de carregar uma unidade USB o tempo inteiro.

Você pode criar quantas sincronizações forem necessárias e armazenar os arquivos sincronizados e as versões desses arquivos no Acronis Cloud. Dessa forma, você pode reverter para uma versão do arquivo anterior sempre que precisar. Também pode ter acesso à nuvem usando um navegador da Web, sem ter que instalar o nosso aplicativo.

Acronis Universal Restore

O Acronis Universal Restore permite que você crie um clone do sistema reinicializável em hardware diferente. Use este utilitário ao recuperar o disco do sistema em um computador com um processador, placa mãe ou dispositivo de armazenamento em massa diferente dos existentes no sistema em que foi feito o backup. Isso pode ser útil, por exemplo, depois da substituição de uma placa mãe avariada ou ao decidir migrar o sistema de um computador para outro.

Acronis True Image para dispositivos móveis

O Acronis True Image para dispositivos móveis permite que você faça backup dos dados no Acronis Cloud e depois os recupere se ocorrer perda ou dano. Você pode instalar o Acronis True Image em qualquer dispositivo móvel que execute os sistemas operacionais iOS (iPhone, iPad, iPod) ou Android (celulares e tablets).

Try&Decide

Quando você ativa o Try&Decide, seu computador entra no Modo de teste. Em seguida, você pode executar quaisquer operações potencialmente arriscadas sem a preocupação de danificar o sistema operacional, programas ou dados. Com o Try&Decide desativado, você decide se quer aplicar as alterações ao computador ou descartá-las.

Acronis Secure Zone

Acronis Secure Zone é uma partição segura especial que pode ser criada no computador para armazenar backups.

1.6 Suporte técnico

Para obter ajuda com o Acronis True Image HD e as atualizações do produto, consulte os recursos de suporte oficiais do fornecedor.

2 Iniciar

Nesta seção

Idioma da interface do usuário	10
Proteger o sistema	10
Fazer backup de todos os dados no PC	12
Clonar a unidade de disco rígido	12
Recuperar o computador	14

2.1 Idioma da interface do usuário

Antes de começar, selecione o idioma preferido para a interface do usuário do Acronis True Image HD. Por padrão, o idioma é definido de acordo com o idioma de exibição do Windows.

Para alterar o idioma da interface do usuário:

- 1. Inicie o Acronis True Image HD.
- 2. Na seção Ajuda, selecione o idioma preferido na lista.

2.2 Proteger o sistema

Para proteger o sistema:

- 1. Faça um backup do computador (p. 10).
- 2. Crie mídia reinicializável (p. 11).

É recomendável testar a mídia de recuperação como descrito em Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário (p. 65).

2.2.1 Etapa 1. Fazer backup do computador

Quando devo fazer backup do meu computador?

Crie uma nova versão do backup após todo evento importante no sistema.

Estes são alguns exemplos desses eventos:

- Você comprou um computador novo.
- Você reinstalou o Windows em seu computador.
- Você definiu todas as configurações do sistema (por exemplo, hora, data, idioma) e instalou todos os programas necessários no novo computador.
- Atualização importante do sistema.

Para garantir que você salvará um estado íntegro do disco, é recomendável verificar se ele contém vírus antes de fazer backup. Use software antivírus para essa finalidade. Note que essa operação geralmente demora um tempo considerável.

Como crio um backup do meu computador?

Você tem duas opções para proteger o sistema:

Backup de todo o PC (recomendado)

O Acronis True Image faz backup de todas as unidades de disco rígido internas no modo do disco. O backup contém o sistema operacional, os programas instalados, as configurações do sistema e todos os seus dados, inclusive fotos, músicas e documentos. Consulte Fazer backup de todos os dados no PC (p. 12) para obter detalhes.

Backup de disco do sistema

Você pode optar por fazer backup de uma partição de sistema ou de toda a unidade do sistema. Consulte Fazer backup de discos e partições (p. 24) para obter detalhes.

Para fazer backup do computador:

- 1. Inicie o Acronis True Image HD.
- 2. Na barra lateral, clique em **Backup**.

Se este é seu primeiro backup, será exibida uma tela de configuração de backup. Se você já tem alguns backups na lista de backup, clique em **Adicionar backup** e em **Criar novo backup**.

3. Clique no ícone de Origem de backup e selecione Todo o PC.

Se quiser fazer backup do disco do sistema apenas, clique em **Discos e partições** e selecione a partição de sistema (normalmente C:) e a partição de Sistema Reservado (se houver).

- 4. Clique no ícone de **Destino de backup** e selecione um local de armazenamento para o backup (veja recomendação abaixo).
- 5. Clique em Fazer backup agora.

Resultado: Será exibida uma nova caixa de diálogo de backup na lista **Meus backups**. Para criar uma nova versão do backup futuramente, marque a caixa de diálogo de backup na lista e clique em **Fazer backup agora**.

2.2.2 Etapa 2. Criar mídia de recuperação inicializável

O que é mídia reinicializável?

Mídia reinicializável é um produto, como um CD-R/RW ou uma unidade flash USB, no qual é possível executar o Acronis True Image quando o Windows não consegue iniciar. Você pode criar uma mídia reinicializável usando o Criador de mídia da Acronis.

Como crio uma mídia reinicializável?

- 1. Insira um CD-R/RW ou conecte uma unidade flash USB.
- 2. Inicie o Acronis True Image HD.
- 3. Na barra lateral, clique em Ferramentas e em Criador de mídia de recuperação.
- 4. Na primeira etapa, selecione a mídia de recuperação inicializável da Acronis.
- 5. Selecione o dispositivo que será usado para criar a mídia reinicializável.
- 6. Clique em Prosseguir.

Como uso a mídia reinicializável?

Use mídia reinicializável para recuperar seu computador quando o Windows não iniciar.

- 1. Conecte a mídia reinicializável ao computador (insira o CD ou conecte a unidade USB).
- Organize a ordem de inicialização na BIOS para que seu dispositivo de mídia de recuperação (CD ou unidade USB) seja o primeiro dispositivo a inicializar.

Consulte Organizar a ordem de inicialização na BIOS (p. 56) para obter detalhes.

3. Inicialize o computador com a mídia de recuperação e selecione o Acronis True Image HD.

Resultado: Depois de carregado, o Acronis True Image poderá ser usado para recuperar seu computador.

Consulte Criador de mídia da Acronis para obter detalhes.

2.3 Fazer backup de todos os dados no PC

O que é um backup de todo o PC?

Um backup de todo o PC é a maneira mais fácil de fazer backup de todo o conteúdo do computador. Recomendamos escolher essa opção se não tiver certeza de quais dados precisam de proteção. Se quiser fazer backup da partição de sistema apenas, consulte Fazer backup de discos e partições (p. 24) para obter detalhes.

Quando o backup de todo o PC é o tipo de backup escolhido, o Acronis True Image faz backup de todas as unidades de disco rígido internas no modo do disco. O backup contém o sistema operacional, os programas instalados, as configurações do sistema e todos os seus dados, inclusive fotos, músicas e documentos.

A recuperação de um backup de todo o PC também é simples. Você só precisa escolher a data para a qual deseja reverter os dados. O Acronis True Image recupera todos os dados do backup no local original. Note que você não pode selecionar discos e partições específicos para recuperação nem alterar o destino padrão. Para evitar essas limitações, é recomendável fazer backup dos dados usando um método comum no nível do disco. Consulte Fazer backup de discos e partições (p. 24) para obter detalhes.

Você também pode recuperar arquivos e pastas específicos em um backup de todo o PC. Consulte Fazer backup de arquivos e pastas para obter detalhes.

Se o backup de todo o PC contiver discos dinâmicos, será possível recuperar os dados no modo de partição. Isso significa que você pode selecionar partições para recuperar e mudar o destino da recuperação. Consulte Sobre a recuperação de discos e volumes dinâmicos/GPT (p. 54) para obter detalhes.

Como crio um backup de todo o PC?

Para fazer backup de todo o conteúdo do computador:

- 1. Inicie o Acronis True Image HD.
- 2. Na barra lateral, clique em Backup.
- 3. Clique em Adicionar backup e em Criar novo backup.
- 4. Clique no ícone de Origem de backup e selecione Todo o PC.
- 5. Clique no ícone de **Destino de backup** e selecione um destino para o backup.
- [etapa opcional] Clique em Opções para definir as opções do backup, incluindo Agendar, Esquema (p. 26) e Proteção por senha. Para obter mais informações, consulte Opções de backup (p. 25).
- 7. Clique em Fazer backup agora.

2.4 Clonar a unidade de disco rígido

Por que preciso disso?

Se você perceber que o espaço livre na unidade de disco rígido não é suficiente para seus dados, convém comprar uma unidade de disco rígido maior e transferir todos os dados para a nova unidade.

A operação de cópia comum não torna a nova unidade de disco rígido idêntica à antiga. Por exemplo, se você abrir o Windows Explorer e copiar todos os arquivos e pastas para a nova unidade, o Windows não começará com a nova unidade de disco rígido. O utilitário Disco clone permite que você duplique todos os dados e torne o Windows reinicializável em sua nova unidade.



Antes de iniciar

É recomendável instalar a unidade de destino (nova) no local onde você pretende utilizá-la e a unidade de origem em outro local; por exemplo, em um dispositivo USB externo. Isto é especialmente importante para laptops.

Aviso! Suas unidades de disco rígido antigas e novas devem funcionar no mesmo modo do controlador. Por exemplo, IDE ou AHCI. Caso contrário, seu computador não iniciará com a nova unidade de disco rígido.

Usando o utilitário de clonagem de disco

Para clonar um disco:

- 1. Na barra lateral, clique em **Conta** e em **Disco clone**.
- 2. Na etapa **Modo clone**, é recomendável escolher o modo de transferência **Automático**. Nesse caso, as partições serão redimensionadas proporcionalmente para se ajustarem a uma nova unidade de disco rígido. O modo **Manual** oferece mais flexibilidade. Consulte o Assistente de disco clone (p. 71) para obter mais detalhes sobre o modo manual.

Se o programa encontrar dois discos, um particionado e outro não, ele reconhecerá automaticamente o disco particionado como o disco de origem e o disco não particionado como o disco de destino. Nesse caso, as próximas etapas não serão necessárias e você acessará a tela Resumo da clonagem.

- - -Assistente de disco clone Passos necessários: Selecione o disco rígido de origem na lista abaixo. Modo Clone Propriedades do disc Disco de origem Unidade Capacidade Modelo Interface Disco de destino Disco 2 16 GB VMware, VMware Virtual S 1.0 SCSI Disco 3 16 GB VMware, VMware Virtual S 1.0 SCSI 16 GB S... C: 15.96 GB NTFS [Primário/Lógico/Dinâmico 📲 Acronis Secure Zone 📗 Não alocado/Sem suporte Próximo > Cancelar
- 3. Na etapa Disco de origem, selecione o disco que deseja clonar.

4. Na etapa **Disco de destino**, selecione o disco de destino para os dados clonados.

Se um dos discos não estiver particionado, o programa o reconhecerá automaticamente como o disco de destino e ignorará esta etapa.

5. Na etapa **Concluir**, verifique se as configurações definidas atendem às suas necessidades e clique em **Prosseguir**.

Por padrão, o Acronis True Image HD desliga o computador após o processo de clonagem. Dessa forma, você pode alterar a posição dos jumpers mestre/subordinado e remover uma das unidades de disco rígido.

2.5 Recuperar o computador

A recuperação de um disco do sistema é uma operação importante. Antes de começar, leia as descrições detalhadas nos seguintes tópicos da Ajuda:

- Tentar determinar a causa da falha (p. 41)
- Preparar a recuperação (p. 41)
- Recuperar o sistema no mesmo disco (p. 42)

Vamos considerar dois casos distintos:

- 1. O Windows funciona incorretamente, mas você pode iniciar o Acronis True Image HD.
- 2. O Windows não pode iniciar (por exemplo, você liga o computador e vê algo incomum na tela).

Caso 1. Como recuperar o computador se o Windows não funcionar corretamente?

- 1. Inicie o Acronis True Image HD.
- 2. Na barra lateral, clique em Backup.
- 3. Na lista de backup, selecione o backup que contém o disco do sistema.
- 4. Dependendo do tipo de backup, clique em Recuperar PC ou Recuperar discos.

- 5. Na janela aberta, selecione a versão do backup (o estado dos dados em determinada data e hora).
- 6. Selecione a partição de sistema e a partição de Sistema Reservado (se houver) a serem recuperadas.
- 7. Clique em Recuperar agora.

Para concluir a operação, o Acronis True Image HD deve reiniciar o sistema.

Caso 2. Como recuperar o computador se o Windows não iniciar?

 Conecte a mídia reinicializável da Acronis ao computador e execute a versão independente especial do Acronis True Image HD.
 Consulte Etapa 2 Criar mídia de recuperação inicializável (p. 11) e Organizar ordem de

consulte Etapa 2 Criar midia de recuperação inicializável (p. 11) e Organizar ordem de inicialização na BIOS (p. 56) para obter detalhes.

- 2. Na tela de boas-vindas, selecione Meus discos em Recuperar.
- 3. Selecione o backup do disco do sistema que será usado para a recuperação. Clique com o botão direito do mouse no backup e escolha **Recuperar**.

Se o backup não estiver visível, clique em **Procurar** e especifique o caminho do backup manualmente.

- 4. Na etapa Método de recuperação, selecione Recuperar partições e discos inteiros.
- 5. Selecione a partição de sistema (normalmente C) na tela **O que recuperar**. Observe que é possível diferenciar a partição de sistema pelos sinalizadores Pri, Act. Selecione também a partição de Sistema Reservado (se houver).
- 6. Você pode deixar todas as configurações das partições sem alterações e clique em Concluir.
- 7. Verifique o resumo das operações e clicar em Prosseguir.
- 8. Quando a operação terminar, saia da versão independente do Acronis True Image HD, remova a mídia de recuperação (se houver) e inicialize pela partição de sistema recuperada. Após certificar-se de que recuperou o Windows para o estado necessário, restaure a ordem de inicialização original.

3 Conceitos básicos

Nesta seção

Conceitos básicos	16
Diferença entre backups de arquivo e imagens de disco/partição	18
Backups completos, incrementais e diferenciais	18
Perguntas frequentes sobre backup, recuperação e clonagem	19
Conexão FTP	21
Configurações de autenticação	21
Nomeação do arquivo de backup	22
Assistentes	22

3.1 Conceitos básicos

Esta seção fornece informações gerais sobre os conceitos básicos que podem ser úteis para compreender o funcionamento do programa.

Observação:Alguns recursos e funcionalidades podem estar indisponíveis na edição do True Image que você usa.

Backup e recuperação

Backup refere-se ao processo de fazer cópias de dados para que possam ser utilizadas para **recuperar** os dados originais após serem perdidos.

Os backups são úteis principalmente para dois fins. O primeiro é restaurar um estado após um desastre (chamado de recuperação de desastres). O segundo é recuperar um pequeno número de arquivos após serem corrompidos ou excluídos acidentalmente.

O Acronis True Image HD faz ambos criando imagens de disco (ou partição) e backups em nível de arquivo respectivamente.

Versões de backup

As versões de backup são o arquivo ou os arquivos criados durante cada operação de backup. Se você não usar o recurso de consolidação, a quantidade de versões criadas será sempre igual ao período de tempo em que o backup é executado ou à quantidade de pontos armazenados em um momento específico.

Sendo assim, uma versão representa um ponto no tempo para o qual o sistema ou os dados podem ser restaurados. Para dizer de outra maneira, as versões de backup representam os backups completos e incrementais - consulte Backups completos e incrementais (p. 18).

As versões de backup são semelhantes a versões de arquivo. O conceito de versões de arquivo é familiar a todos os que utilizam uma funcionalidade do Windows Vista e do Windows 7 denominada "Versões anteriores de arquivos". Essa funcionalidade permite restaurar um arquivo tal como ele era em determinada data e hora. Uma versão de backup permite recuperar os dados de forma semelhante.

Isso pode ser útil ao tentar encontrar arquivos excluídos ou danificados. Basta procurar as versões de backup no Explorador de backup da Acronis até encontrar a versão de backup contendo os arquivos necessários. Além disso, você pode recuperar as versões diferentes salvas dos arquivos encontrados.

Clonagem de disco

Essa operação migra ou copia todo o conteúdo de uma unidade de disco para outra. Isso pode ser necessário, por exemplo, ao instalar um disco com maior capacidade. O resultado são duas unidades idênticas com a mesma estrutura de arquivo. A ferramenta "Clonagem de disco" copia efetivamente todo o conteúdo de uma unidade de disco rígido para outra. A operação permite que você transfira todas as informações (incluindo o sistema operacional e os programas instalados) de uma unidade de disco rígido para outra todo o software.

O Acronis True Image HD não faz a clonagem de uma única partição. Você só pode clonar a unidade inteira.

Você também pode transferir todas as informações da sua unidade de disco rígido para outra fazendo o backup de todo o disco rígido e depois recuperando o backup no novo disco.

Validação do backup

O recurso de validação do backup permite que você confirme se os dados podem ser recuperados. Como mencionado acima, o programa adiciona valores de soma de verificação aos blocos de dados dos quais está sendo feito backup. Durante a validação do backup, o Acronis True Image HD abre o arquivo de backup, recalcula os valores de soma de verificação e compara esses valores aos que estão armazenados. Se todos os valores comparados corresponderem, o arquivo de backup não estará corrompido e haverá uma grande probabilidade de que o backup possa ser usado com sucesso para a recuperação de dados.

Consolidação

A consolidação permite que você exclua os backups que não são mais necessários de uma cadeia de backups.

Uma cadeia a ser consolidada pode consistir de um backup completo e de um ou mais backups incrementais.

Se necessário, você pode excluir o backup básico completo da cadeia. O programa criará um novo backup completo no lugar do backup restante mais antigo. A consolidação mantém os backups que você selecionar e exclui os backups não selecionados.

Como a consolidação pode exigir uma quantidade significativa de tempo e recursos do sistema (incluindo espaço no disco), recomendamos usá-lá com moderação. Em muitos casos, iniciar uma nova cadeia de backup e excluir a antiga será uma opção melhor.

Recuperação de desastres

Em geral, a recuperação de um desastre exige uma mídia de recuperação e um backup da partição do sistema.

O Acronis True Image HD faz a recuperação de um desastre causado pelos dados corrompidos do sistema, vírus, malware ou outras causas.

Se houver uma falha na reinicialização do sistema operacional, o Acronis True Image HD recuperará a partição do sistema. Você pode criar uma mídia de recuperação usando a ferramenta Criador de mídia.

Agendamento

Para que os backups sejam realmente úteis, eles devem ser o mais "atualizados" possível. Isso significa que você deve executar os backups regularmente. Embora a criação de um backup do Acronis True Image HD seja muito fácil, ocasionalmente, você poderá esquecer de fazer um backup.

Com o Agendador, você não precisa se lembrar. Você pode agendar backups automáticos com antecedência. O backup dos seus dados será feito, desde que haja espaço de armazenamento suficiente.

A compreensão desses termos e conceitos será útil ao usar os recursos do programa.

3.2 Diferença entre backups de arquivo e imagens de disco/partição

Quando você faz backup de arquivos e pastas, apenas os arquivos e a árvore de pastas são compactados e armazenados.

Os backups de discos/partições são diferentes dos backups de arquivos e pastas. O Acronis True Image armazena um instantâneo idêntico do disco ou da partição. Esse procedimento é a "criação de uma imagem de disco" ou a "criação de um backup de disco" e o backup resultante geralmente é "uma imagem de disco/partição" ou "um backup de disco/partição".

Um backup de disco/partição contém todos os dados armazenados no disco ou na partição:

- 1. Zero faixas do disco rígido com o registro de inicialização principal (MBR) (aplicável aos backups de disco MBR apenas).
- 2. Uma ou mais partições, incluindo:
 - 1. Código de inicialização.
 - 2. Metadados do sistema de arquivos, incluindo os arquivos de serviço, a tabela de alocação de arquivo (FAT) e o registro de inicialização de partição.
 - 3. Dados do sistema de arquivos, incluindo sistema operacional (arquivos do sistema, Registro, drivers), dados do usuário e aplicativos de software.
- 3. Partição reservada do sistema, se houver alguma.
- 4. Partição de sistema EFI, se houver (aplicável apenas a backups de disco GPT).

Por padrão, o Acronis True Image armazena somente os setores do disco rígido que contêm dados. Além disso, o Acronis True Image não faz backup do pagefile.sys no Windows XP e superior e do hiberfil.sys (um arquivo que mantém o conteúdo da memória RAM quando o computador entra em hibernação). Isso reduz o tamanho da imagem e acelera a criação e recuperação da imagem.

Você pode alterar esse método padrão ativando o modo de setor por setor. Nesse caso, o Acronis True Image copia todos os setores do disco rígido, e não apenas os que contêm dados.

3.3 Backups completos, incrementais e diferenciais

Observação: Os backups incrementais e diferenciais não estão disponíveis nesta edição do produto.

O Acronis True Image HD oferece três métodos de backup:

1) **Completo**: contém todos os dados no momento da criação do backup. Forma uma base para outros backups incrementais ou diferenciais. Também pode ser utilizado como backup autônomo.

2) Incremental: somente os arquivos que foram alterados desde o ÚLTIMO backup serão incluídos.

3) **Diferencial**: somente os arquivos que foram alterados desde o último backup COMPLETO serão incluídos.

Sugerimos que você selecione uma das três abordagens de uso dos métodos de backup a seguir:

"**Completo**" - Um backup completo independente talvez seja a solução ideal se você regressa com frequência o sistema ao estado inicial ou se não gosta de gerenciar muitos arquivos.

"Incremental" - Bastante úteis quando há necessidade de backups frequentes e da capacidade de regressar para um ponto no tempo específico. Após ter criado um backup completo uma vez, se depois você criar um backup incremental todos os dias do mês, obterá o mesmo resultado como se tivesse criado backups completos todos os dias do mês. Como regra, as versões de backup incrementais são consideravelmente menores do que as versões completas ou diferenciais.

Esse cenário de backup pode consistir de um backup completo do sistema por semana com backups diários intermediários que incluam os dados alterados desde o ÚLTIMO backup.

Esse cenário, embora exija menos espaço de armazenamento e tempo para os backups diários, será mais trabalhoso para o programa fazer a recuperação após uma falha do sistema. Caso ocorra uma falha na quinta-feira, o programa precisaria recuperar os backups incrementais de quarta-feira, terça-feira e segunda-feira e o último backup COMPLETO.

"**Diferencial**" – é um nível intermediário entre as duas primeiras abordagens. Cada backup diferencial inclui todos os arquivos alterados desde o último backup completo. Ele requer menos tempo e espaço do que o "Completo", mas mais que o "Incremental". A boa notícia é que a recuperação é mais simples do que para (2) - o programa precisará recuperar o último backup diferencial e o último backup completo.

Para escolher um método de backup desejado, normalmente é preciso configurar um esquema de backup personalizado. Para obter mais informações, consulte Esquemas personalizados (p. 27).

Um backup incremental ou diferencial criado depois de um disco ter sido desfragmentado pode ser consideravelmente maior do que o normal. Isso porque o programa de desfragmentação altera o local dos arquivos no disco e os backups refletem essas alterações. Consequentemente, é recomendável recriar um backup completo após a desfragmentação do disco.

Se você perder um backup incremental ou ele for corrompido, todos os backups incrementais posteriores ficarão inutilizáveis.

3.4 Perguntas frequentes sobre backup, recuperação e clonagem

- Tenho uma partição de sistema de 150 GB, mas o espaço ocupado nessa partição é de apenas 80 GB. O que o Acronis True Image HD incluirá em um backup? - Por padrão, o Acronis True Image copia somente os setores do disco rígido que contêm dados, de modo que ele incluirá apenas 80 GB em um backup. Você também pode escolher o modo de setor por setor. Observe que esse modo de backup é necessário somente em casos especiais. Para obter mais informações, consulte Modo de criação de imagem (p. 30). Durante a criação de um backup de setor por setor, o programa copia os setores usados e não usados do disco rígido e, normalmente, o arquivo de backup fica bem maior.
- O backup de disco do sistema incluirá drivers, documentos, imagens e outros? Sim, um backup desse tipo conterá os drivers e o conteúdo da pasta Meus documentos e suas subpastas, se você

tiver mantido o local padrão da pasta Meus documentos. Se você tiver apenas um disco rígido no PC, o backup conterá tudo: dados, aplicativos e sistema operacional.

- Tenho uma unidade de disco rígido antiga em meu notebook que está praticamente cheia. Comprei um HDD novo e maior. Como posso transferir o Windows, programas e dados para o disco novo? - Você pode clonar o disco rígido antigo no novo ou fazer backup do disco rígido antigo e depois recuperar o backup em um novo. O método ideal geralmente depende do layout das partições de seu disco rígido antigo.
- Desejo migrar o disco rígido do sistema antigo para um SSD. Isso pode ser feito com o Acronis True Image? - Sim, o Acronis True Image HD oferece essa função. Para obter detalhes do procedimento, consulte Migrar o sistema de um HDD para um SSD
- Qual é a melhor maneira de migrar o sistema para um novo disco: clonagem ou backup e recuperação? O método de backup e recuperação oferece mais flexibilidade. Em qualquer caso, é altamente recomendável fazer backup do disco rígido antigo, mesmo que você decida usar clonagem. Esse procedimento pode salvar seus dados se ocorrer algum problema com o disco rígido original durante a clonagem. Por exemplo, houve casos de usuários que escolheram o disco errado como destino e, com isso, removeram todo o disco do sistema. Além disso, você pode fazer mais de um backup para criar redundância e aumentar a segurança.
- De que devo fazer backup: de uma partição ou de todo o disco? Na maioria dos casos, é melhor fazer backup de todo o disco. Entretanto, pode haver alguns casos em que é aconselhável fazer um backup da partição. Por exemplo, seu notebook tem um único disco rígido com duas partições: o sistema (letra de disco C) e os dados (letra de disco D). A partição de sistema armazena seus documentos de trabalho na pasta Meus documentos com subpastas. A partição de dados armazena vídeos, imagens e arquivos de música. Esses arquivos já estão compactados e fazer o backup deles com o Acronis True Image não reduziria muito o tamanho do arquivo de backup. Nesse caso, talvez seja melhor usar uma sincronização local dos arquivos da partição de dados e um backup separado para a partição de sistema. Contudo, também é recomendável criar pelo menos um backup completo em disco se seu armazenamento de backup tiver espaço suficiente.
- Eu gostaria de saber como clonar: no Windows ou após a inicialização com a mídia de recuperação? Mesmo quando você inicia a clonagem no Windows, o computador reinicializa no ambiente do Linux como quando inicializa com a mídia de recuperação. Por disso, é aconselhável clonar com a mídia de recuperação. Por exemplo, pode haver um caso em que as unidades de disco rígido são detectadas no Windows, e não no Linux. Nesse caso, a operação de clonagem falhará após a reinicialização. Ao inicializar com a mídia de recuperação, você pode verificar se o Acronis True Image detecta os discos de origem e de destino antes de iniciar a operação de clonagem.
- Posso clonar ou fazer backup e recuperar um computador com inicialização dupla? Sim, isso é possível na maioria dos casos. Se seus sistemas estiverem instalados em partições separadas da mesma unidade física de disco rígido, a clonagem ou recuperação normalmente segue sem problemas. Se os sistemas estiverem em diferentes unidades físicas de disco rígido, pode haver alguns problemas com a capacidade de inicialização após a recuperação.
- O Acronis True Image é compatível com RAID? O Acronis True Image é compatível com arrays RAID de hardware de todos os tipos conhecidos. Também oferece suporte a configurações de RAID de software em discos dinâmicos. A mídia de recuperação inicializável da Acronis é compatível com a maioria dos controladores RAID de hardware conhecidos. Se a mídia de recuperação padrão da Acronis não considera o RAID como um volume único, a mídia não tem os drivers apropriados.

3.5 Conexão FTP

O Acronis True Image HD permite armazenar backups em servidores FTP.

Para criar uma nova conexão FTP, quando selecionar um armazenamento de backup, clique em **Conexão FTP** e, na janela aberta, indique:

- O caminho para o servidor FTP, por exemplo: meu.servidor.com
- Porta
- Nome de usuário
- Senha

Para verificar as configurações, clique no botão **Testar conexão**. O computador tentará se conectar ao servidor FTP especificado. Se a conexão de teste tiver sido estabelecida, clique no botão **Conectar** para adicionar a conexão FTP.

A conexão FTP criada aparecerá na árvore de pastas. Selecione a conexão e procure o armazenamento de backup que deseja usar.

Saiba que abrir a pasta raiz de um servidor FTP não dá acesso ao diretório inicial.

O Acronis True Image HD divide o backup em arquivos de 2 GB quando faz backup diretamente em um servidor FTP. No caso de backup de disco rígido que será transferido posteriormente para um FTP, divida o backup em arquivos de 2 GB, configurando o tamanho do arquivo nas opções de backup. De outra forma, a recuperação não será possível.

Um servidor FTP deve permitir o modo passivo para transferências de arquivos.

As configurações de firewall do computador de origem devem ter as Portas 20 e 21 abertas para que os protocolos TPC e UDP funcionem. O serviço **Encaminhamento e Acesso Remoto** do Windows deve ser desativado.

3.6 Configurações de autenticação

Se você se conectar com um computador em rede, normalmente é preciso fornecer as credenciais necessárias para ter acesso ao compartilhamento de rede. Por exemplo, isso é possível quando você seleciona um armazenamento de backup. A janela **Configurações de autenticação** é exibida automaticamente quando você seleciona o nome de um computador em rede.

Se necessário, especifique o nome de usuário e a senha e clique em **Testar conexão**. Depois de aprovado no teste, clique em **Conectar**.

Solução de problemas

Quando você criar um compartilhamento de rede que pretende usar como armazenamento de backup, verifique se pelo menos ocorre uma destas condições:

- A conta do Windows tem uma senha no computador em que está a pasta compartilhada.
- O compartilhamento protegido por senha é desativado no Windows.

Por exemplo, no Windows 7, essa configuração fica em Painel de Controle -> Rede e Internet

-> Centro de Rede e Compartilhamento -> Configurações de compartilhamento avançadas

—> Desativar compartilhamento de proteção de senha.

Caso contrário, você não poderá se conectar à pasta compartilhada.

3.7 Nomeação do arquivo de backup

O nome do arquivo de backup terá os seguintes atributos:

- Nome do backup.
- Método de backup (full, inc, diff: completo, incremental, diferencial).
- Número da cadeia de backup (na forma de #).
- Número da versão do backup (na forma de #).
- Número do volume (na forma de #).

Por exemplo, esse atributo muda quando você divide um backup em vários arquivos. Consulte Divisão de backup (p. 31) para obter detalhes.

Sendo assim, um nome de backup pode se parecer com este:

- 1. my_documents_full_b1_s1_v1.tib
- 2. my_documents_full_b2_s1_v1.tib
- 3. my_documents_inc_b2_s2_v1.tib
- 4. my_documents_inc_b2_s3_v1.tib

Se você está criando um novo backup e já existe um arquivo com o mesmo nome, o programa não exclui o arquivo antigo, mas adiciona o sufixo "-number" ao novo arquivo, por exemplo, **my_documents_inc_b2_s2_v1-2.tib**.

3.8 Assistentes

Quando você usa as ferramentas e os utilitários disponíveis do Acronis True Image, o programa, em muitos casos, usa assistentes para orientá-lo durante as operações.

Por exemplo, consulte a captura de tela abaixo.



Normalmente, uma janela do assistente consiste nestas áreas:

- Esta é a lista de etapas para concluir a operação. Uma marca de seleção verde aparece ao lado de uma etapa concluída. A seta verde indica a etapa atual. Depois que todas as etapas são concluídas, o programa exibe a tela Resumo na etapa **Concluir**. Verifique o resumo e clique em **Prosseguir** para iniciar a operação.
- 2. Esta barra de ferramentas contém botões para gerenciar os objetos selecionados na área 3. Por exemplo:
 - Detalhes exibe a janela que fornece informações detalhadas sobre o backup selecionado.
 - Propriedades exibe a janela de propriedades do item selecionado.
 - Criar nova partição exibe a janela na qual é possível definir as configurações de uma nova partição.
 - Colunas permite que você escolha quais colunas da tabela serão exibidas e em qual ordem.
- 3. Esta é a área principal onde você seleciona itens e altera configurações.
- 4. Esta área exibe informações adicionais sobre o item selecionado na área 3.

4 Fazer backup de dados

O Acronis True Image HD inclui diversos recursos de backup sofisticados que agradariam até a um profissional de TI. Eles permitem que você faça backup dos seus discos e partições. Você pode selecionar um recurso de backup que desejar ou usar todos. As seções abaixo descrevem os recursos de backup em mais detalhes.

Nesta seção

Fazer backup de discos e partições	24
Opções de backup	25
Operações com backups	36

4.1 Fazer backup de discos e partições

Ao contrário dos backups de arquivos, os backups de discos e partições contêm todos os dados armazenados no disco ou na partição. Esse tipo de backup é, em geral, usado para criar uma cópia exata de uma partição de sistema do disco do sistema completo. Esse backup permite a recuperação de seu computador se o Windows funcionar incorretamente ou não iniciar.

Para fazer backup de partições ou discos:

- 1. Inicie o True Image.
- 2. Na barra lateral, clique em Backup.
- 3. Clique em Adicionar backup e em Criar novo backup.
- 4. [Opcional] Para renomear o backup, clique na seta ao lado do nome do backup, clique em **Renomear** e insira um novo nome.
- 5. Clique no ícone de Origem de backup e selecione Discos e partições.
- 6. Na janela aberta, marque as caixas de seleção ao lado das partições e dos discos dos quais deseja fazer backup e clique em **OK**.

Para exibir partições ocultas, clique em Lista completa de partições.



Para fazer backup de discos dinâmicos, você pode usar somente o modo de partição.

- 7. Clique no ícone de Destino de backup e selecione um destino para backup:
 - Sua unidade externa quando uma unidade externa é conectada ao computador, você pode selecioná-la na lista.
 - Procurar selecione um destino na árvore de pastas.

Se possível, evite armazenar os backups da partição de sistema em discos dinâmicos, porque a partição do sistema é recuperada no ambiente Linux. O Linux e o Windows trabalham de modo diferente com discos dinâmicos. Isso pode resultar em problemas durante a recuperação.

- [etapa opcional] Clique em Opções para definir as opções do backup, incluindo Agendar, Esquema (p. 26) e Proteção por senha. Para obter mais informações, consulte Opções de backup (p. 25).
- 9. Execute uma das seguintes ações:
 - Para executar o backup imediatamente, clique em Fazer backup agora.
 - Para executar o backup posteriormente ou um backup agendado, clique na seta para a direita do botão Fazer backup agora e em Mais tarde.

4.2 Opções de backup

Quando você cria um backup, pode alterar opções adicionais e ajustar o processo de backup. Para abrir a janela de opções, selecione uma origem e um destino para um backup e clique em **Opções**.

Note que as opções de cada tipo de backup (backup em nível de disco, backup em nível de arquivo, backup online, backup contínuo) são totalmente independentes e devem ser configuradas separadamente.

Depois que o aplicativo for instalado, todas as opções serão definidas com os valores iniciais. É possível alterá-las apenas para a operação de backup atual ou para todos os backups criados futuramente. Marque a caixa de seleção **Salvar as configurações como padrão** para aplicar as configurações modificadas a todas as futuras operações de backup por padrão.

Acro	nis True Image OEM								– 🗆 ×
Ф	BACKUP		VMware,	. 🛇	Opções de backu	Opções de backup em disco			
ī,	ARQUIVO MORTO	G_	VMware,	. 🛇	Agendar	Esquema de backup	Notificações	Exclusões	Avançado
	PAINEL				P Modo de criação de	imagem			^
Ś	SINCRONIZAR				Fazer backup seto	r por setor [?] le espaço não alocado [?]			
*	FERRAMENTAS				Proteção de backup				~
0	CONTA				Pré/pós-comandos				~
ш	AJUDA				Divisão de backup				~
					🙀 Validação				~
					Cópia reserva do bao	ckup			~
					Configurações de mí	dia removível			~
					 Os recursos avança 	dos estão bloqueados na sua e	dição do produto.		Obtenha agora
Ac	ronis	+		\odot	Salvar como padrão	Configurações iniciais]	Car	icelar Ok

Se você quiser redefinir todas as opções modificadas com os valores definidos após a instalação do produto, clique no botão **Redefinir para as configurações iniciais**. Observe que essa opção redefinirá as configurações do backup atual apenas. Para redefinir as configurações de todos os backups posteriores, clique em **Redefinir para as configurações iniciais**, marque a caixa de seleção **Salvar as configurações como padrão** e clique em **OK**.

Nesta seção

Esquemas de backup	26
Notificações da operação de backup	29
Modo de criação de imagem	30
Pré/pós-comandos para backup	30
Divisão de backup	31
Opção de validação do backup	32
Cópia reserva do backup	32
Configurações de mídia removível	32
Comentário de backup	33
Tratamento de erros	33
Configurações de segurança de backup no nível do arquivo	34
Desligamento do computador	34
Desempenho da operação de backup	35

4.2.1 Esquemas de backup

Os esquemas de backup, além do agendador, ajudam a configurar a estratégia de backup. Os esquemas permitem otimizar a utilização do espaço de armazenamento do backup, melhorar a confiabilidade do armazenamento de dados e excluir automaticamente as versões de backup obsoletas.

O esquema de backup define os seguintes parâmetros:

- Os métodos de backup que serão usados para criar as versões de backup.
- A sequência de versões de backup criadas com métodos diferentes
- Regras de limpeza de versões

🖪 Acro	nis True Image OEM						– 🗆 ×
G	ВАСКИР	📮 VMware, 🛇	Opções de backı	ıp em disco			
ī,	ARQUIVO MORTO	VMware, 💿	Agendar	Esquema de backup	Notificações	Exclusões	Avançado
<u> </u>	PAINEL		Esquema de bacl	cup:		SALVAR COMO	SALVAR
Ċ.	SINCRONIZAR		Qual esquema selecionar?				
*	FERRAMENTAS		Método de back	up:			
Q	CONTA		Completo		Uma versão selecionados	de backup completo armazen a para backup.	a a totalidade dos dados
Ш	AJUDA		Diferenças entre métodos O programa cria apenas v Ativar a limpeza autom	arsões de backups completos. titica			
			 Os recursos avança 	dos estão bloqueados na sua e	dição do produto.		Obtenha agora
Ac	ronis	+ ©	Salvar como padrão	Configurações iniciais		Ca	ncelar Ok

O Acronis True Image HD permite que você escolha os seguintes esquemas de backup:

- Versão única (p. 27) selecione este esquema se quiser usar o menor armazenamento de backup.
- Personalizado (p. 27) selecione este item se você quiser configurar um esquema de backup manualmente.

4.2.1.1 Esquema de versão única

O programa cria uma versão de backup completo e sempre a substitui de acordo com a agenda especificada ou quando você executa o backup manualmente.

Configuração do agendador para backup de disco: semanalmente.

Resultado: você tem uma versão única de backup completo atualizada.

Espaço de armazenamento necessário: mínimo.

4.2.1.2 Esquemas personalizados

Com o Acronis True Image HD, você também pode criar seus próprios esquemas de backup. Os esquemas podem se basear nos esquemas de backup predefinidos. Você pode efetuar alterações em um esquema predefinido selecionado para atender às suas necessidades e depois salvar o esquema alterado como se fosse um novo.

Não é possível substituir esquemas de backup predefinidos já existentes.

Sendo assim, primeiramente selecione um dos métodos de backup na caixa apropriada.

Completo (p. 18)

Selecione este método se quiser criar apenas versões de backup completo.

Regras de limpeza automáticas

Para excluir automaticamente versões de backup obsoletas, você poderá definir uma das seguintes regras de limpeza:

- Excluir versões com mais de [período definido] (disponível apenas no método completo) selecione esta opção para limitar a idade das versões de backup. Todas as versões anteriores ao período especificado serão excluídas automaticamente.
- Não armazenar mais do que [n] versões recentes (disponível apenas no método completo) selecione esta opção para limitar o número máximo de versões de backup. Quando o número de versões exceder o valor especificado, a versão de backup mais antiga será excluída automaticamente.
- Manter o backup com um tamanho não superior a [tamanho definido] selecione esta opção para limitar o tamanho máximo do backup. Após criar uma nova versão de backup, o programa verifica se o tamanho total do backup excede o valor especificado. Se exceder, a versão de backup mais antiga será excluída.

A primeira opção da versão de backup

Frequentemente, a primeira versão de qualquer backup é uma das versões mais valiosas. Isso ocorre porque essa versão armazena o estado de dados inicial (por exemplo, a partição do sistema com o Windows recentemente instalado) ou um outro estado de dados estável (por exemplo, dados depois de uma verificação de vírus bem-sucedida).

Não excluir a primeira versão do backup - marque esta caixa de seleção para manter o estado de dados inicial. O programa criará duas versões de backup completo iniciais. A primeira versão será excluída da limpeza automática e armazenada até ser excluída manualmente.

Note que, se a caixa de seleção estiver marcada, a caixa de seleção Não armazenar mais do que [n] versões recentes será alterada para Não armazenar mais do que 1+[n] versões recentes.

Gerenciar esquemas de backup personalizados

Se você alterar algo em um esquema de backup existente, poderá salvar o esquema alterado como se fosse um novo. Nesse caso, é preciso especificar um novo nome para o esquema de backup.

- Você pode substituir os esquemas personalizados já existentes.
- Não é possível substituir esquemas de backup predefinidos já existentes.
- Em um nome de esquema, é possível usar quaisquer símbolos permitidos pelo sistema operacional para nomear arquivos. O tamanho máximo do nome de um esquema de backup é de 255 símbolos.
- Você não pode criar mais de 16 esquemas de backup personalizados.

Após a criação de um esquema de backup personalizado, você pode usá-lo como qualquer esquema de backup existente ao configurar um backup.

Você também pode usar um esquema de backup personalizado sem salvá-lo. Nesse caso, ele estará disponível apenas para o backup onde foi criado e você não poderá usá-lo para outros backups.

Se você não precisar mais de um esquema de backup personalizado, poderá excluí-lo. Para excluir o esquema, selecione-o na lista de esquemas de backup, clique em **Excluir** e em **Excluir esquema** na janela de confirmação.

Os esquemas de backup predefinidos não podem ser excluídos.

4.2.2 Notificações da operação de backup

Pode acontecer de um procedimento de backup ou recuperação demorar uma hora ou mais. O Acronis True Image HD poderá enviar uma notificação por e-mail quando terminar. O programa também pode duplicar as mensagens emitidas durante a operação ou enviar o log completo das operações após serem concluídas.

Por padrão, todas as notificações estão desativadas.

Limite de espaço livre em disco

Convém ser notificado quando o espaço livre no armazenamento de backups for inferior ao valor limite especificado. Se após o início do backup, o Acronis True Image HD verificar que o espaço livre no local de backup selecionado for inferior ao valor especificado, o programa não iniciará o processo de backup, mas informará você imediatamente por meio de uma mensagem apropriada. A mensagem apresentará três opções: ignorar e continuar com o backup, procurar outro local para o backup ou cancelar o backup.

Se o espaço livre ficar inferior ao valor especificado enquanto o backup está a ser executado, o programa apresentará a mesma mensagem e terá de tomar as mesmas decisões.

Para definir o limite de espaço livre no disco:

- Marque a caixa de seleção Mostrar mensagem de notificação em caso de espaço livre em disco insuficiente.
- Na caixa Tamanho, digite ou selecione um valor de limite e escolha uma unidade de medida

O Acronis True Image HD pode monitorar o espaço livre nos seguintes dispositivos de armazenamento:

- Unidades de disco rígido locais
- Placas e unidades USB
- Compartilhamentos de rede (PME/NFS)

A mensagem não será exibida se a caixa de seleção **Não mostrar mensagens e caixas de diálogo durante o processamento (modo silencioso)** estiver marcada nas configurações de **Tratamento de erros**.

Esta opção não pode ser ativada para servidores FTP e unidades de CD/DVD.

Notificação por e-mail

Você pode especificar uma conta de e-mail para receber as notificações.

Para configurar as notificações por e-mail:

- 1. Marque a caixa de seleção Enviar notificações por e-mail sobre o estado da operação.
- 2. Defina as configurações de e-mail:
 - Insira o endereço de e-mail no campo Para. Você pode inserir vários endereços de e-mail em um formato delimitado por ponto e vírgula.
 - Insira o servidor de correio de saída (SMTP) no campo Servidor de correio de saída (SMTP).
 - Defina a porta do servidor de correio de saída. Por padrão, a porta é definida como 25.
 - Se necessário, marque a caixa de seleção Autenticação SMTP e insira o nome de usuário e a senha nos campos correspondentes.

3. Para verificar se as configurações estão corretas, clique no botão Enviar mensagem de teste.

Se o envio da mensagem de teste falhar, faça o seguinte:

- 1. Clique em Mostrar configurações completas.
- 2. Defina as configurações de e-mail adicionais:
 - Insira o endereço de e-mail do remetente no campo De. Se não tiver certeza de qual endereço especificar, digite algum endereço de sua escolha em um formato padrão; por exemplo, aaa@bbb.com.
 - Altere o assunto da mensagem no campo Assunto se necessário.
 - Marque a caixa de seleção Iniciar sessão no servidor de correio de entrada.
 - Insira o servidor de correio de entrada (POP3) no campo Servidor POP3.
 - Defina a porta do servidor de correio de entrada. Por padrão, a porta é definida como 110.
- 3. Clique no botão Enviar mensagem de teste novamente.

Configurações de notificação adicionais:

- Para enviar uma notificação relativa à conclusão do processo, marque a caixa de seleção Enviar notificação após a conclusão bem-sucedida da operação.
- Para enviar uma notificação relativa à falha do processo, marque a caixa de seleção Enviar notificação após a falha da operação.
- Para enviar uma notificação com mensagens sobre a operação, marque a caixa de seleção Enviar notificação quando for necessária a interação do usuário.
- Para enviar uma notificação com o log completo das operações, marque a caixa de seleção Adicionar log completo à notificação.

4.2.3 Modo de criação de imagem

Você pode utilizar estes parâmetros para criar uma cópia exata de seus discos rígidos ou partições completas, e não apenas dos setores que contêm dados. Por exemplo, isso pode ser útil quando você quer fazer backup de uma partição ou de um disco que contém um sistema operacional sem suporte do Acronis True Image. Esse modo aumenta o tempo de processamento e normalmente resulta em um arquivo de imagem maior.

- Para criar uma imagem de setor por setor, marque a caixa de seleção Fazer backup de setor por setor.
- Para incluir todo o espaço de disco não alocado no backup, marque a caixa de seleção Fazer backup de espaço não alocado.

Essa caixa de seleção está disponível somente quando a caixa de seleção Fazer backup de setor por setor está marcada.

4.2.4 Pré/pós-comandos para backup

Você pode especificar comandos (ou até arquivos batch) que serão executados automaticamente antes e depois do procedimento de backup.

Por exemplo, você pode querer iniciar/parar determinados processos do Windows ou verificar os dados antes de iniciar o backup.

Para especificar os comandos (arquivos batch):

Selecione um comando a ser executado antes do processo de backup no campo Pré-comando.
 Para criar um novo comando ou selecionar um arquivo batch novo, clique no botão Editar.

 Selecione um comando a ser executado depois de o processo de backup terminar no campo Pós-comando. Para criar um novo comando ou selecionar um arquivo batch novo, clique no botão Editar.

Não execute comandos interativos, ou seja, comandos que requeiram a ação do usuário (por exemplo, "pausa"). Estes comandos não são suportados.

4.2.4.1 Editar o comando de usuário para o backup

Pode especificar os comandos do usuário a serem executados antes ou depois do procedimento de backup:

- No campo Comando digite um comando ou selecione-o na lista. Clique em ... para selecionar um arquivo batch.
- No campo Diretório de trabalho, digite um caminho para a execução do comando ou selecione-o da lista de caminhos inseridos anteriormente.
- No campo Argumentos, insira ou selecione os argumentos de execução do comando na lista.

Desativando o parâmetro **Não realizar operações até a conclusão da execução do comando** (ativado para os pré-comandos por padrão), o processo de backup poderá ser executado concorrentemente com a execução de seus comandos.

O parâmetro **Abortar a operação se o comando do usuário falhar** (ativado por padrão) anulará a operação se ocorrerem erros na execução do comando.

Pode testar um comando inserido clicando no botão Testar comando.

4.2.5 Divisão de backup

O Acronis True Image HD não pode dividir os backups já existentes. Os backups somente podem ser divididos quando estão sendo criados.

Os backups grandes podem ser divididos em vários arquivos que, em conjunto, formam o backup original. Um backup também pode ser dividido para gravação em mídia removível.

A configuração padrão - Automático. Com essa configuração, o Acronis True Image HD funcionará da seguinte maneira.

No backup em um disco rígido:

- Se o disco selecionado tiver espaço suficiente e seu sistema de arquivos permitir o tamanho de arquivo previsto, o programa criará um único arquivo de backup.
- Se o disco de armazenamento tiver espaço suficiente, mas o sistema de arquivos não aceitar o tamanho de arquivo previsto, o programa dividirá automaticamente a imagem em vários arquivos.
- Se não houver espaço suficiente para armazenar a imagem no disco rígido, o programa avisará e aguardará sua decisão sobre como solucionar o problema. Você pode tentar liberar algum espaço adicional e continuar ou selecionar outro disco.

No backup em um CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW ou BD-R/RE:

 O Acronis True Image HD solicitará que você insira um disco novo quando o anterior estiver cheio.

Como alternativa, você poderá selecionar o tamanho de arquivo pretendido na lista drop-down. O backup será então dividido em vários arquivos do tamanho especificado. Isso será útil quando você

armazenar um backup em um disco rígido a fim de gravar o backup posteriormente em CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW ou BD-R/RE.

Criar imagens diretamente em CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW ou BD-R/RE pode demorar muito mais tempo do que em um disco rígido.

4.2.6 Opção de validação do backup

Você pode especificar configurações de validação adicionais: Validar backup na criação.

Quando essa opção é ativada, o programa verifica a integridade da versão de backup recém-criada ou complementada imediatamente após o backup. Na configuração de um backup de dados críticos ou um backup de disco/partição, é altamente recomendável ativar essa opção para assegurar que o backup possa ser usado para recuperar dados perdidos.

Validação regular

Você também pode agendar a validação dos seus backups para garantir a "integridade". Por padrão, a validação regular é ativada com as seguintes configurações:

- Frequência: uma vez por semana.
- Dia: a data em que o backup foi iniciado.
- Hora: o momento de início do backup mais 15 minutos.
- Configurações avançadas: a caixa de seleção Executar a validação somente quando o computador estiver ocioso está marcada.

Você pode alterar as configurações padrão e especificar seu próprio agendamento. Para obter mais informações, consulte Agendamento.

4.2.7 Cópia reserva do backup

Você pode criar cópias reservas dos backups e salvá-las no sistema de arquivos ou em uma unidade de rede.

Para fazer uma cópia de reserva:

- Marque a caixa de seleção Criar uma cópia reserva dos meus backups
- Clique em **Definir local...** e especifique um local para as cópias de backup.

Todas as opções de backup (como compactação de backup, divisão de backup, etc.) serão herdadas do backup de origem.

Uma cópia reserva sempre contém todos os dados selecionados para backup, ou seja, ao criar uma cópia reserva, o programa sempre faz um backup completo dos dados de origem.

Para maior conveniência e segurança dos dados, lembre-se também que você pagará pelo tempo necessário para executar o backup porque o backup normal e as cópias reservas são realizados um de cada vez e não simultaneamente.

4.2.8 Configurações de mídia removível

Ao fazer backups em mídia removível, você pode tornar essa mídia reinicializável gravando componentes adicionais nela. Dessa forma, não será preciso um disco reinicializável separado.

O Acronis True Image HD não oferece suporte à criação de mídia reinicializável se uma unidade flash estiver formatada em NTFS ou exFAT. A unidade precisa ter um sistema de arquivos FAT16 ou FAT 32.

Estas configurações estão disponíveis:

Colocar o Acronis True Image HD em mídia

Acronis True Image HD - inclui suporte de interfaces SCSI, USB, PC Card (anteriormente, PCMCIA) com os dispositivos de armazenamento conectados por meio delas e, portanto, é altamente recomendada.

Colocar o Relatório do sistema da Acronis em mídia

Relatório do sistema da Acronis - o componente permite gerar um relatório do sistema que é utilizado para coletar informações sobre seu sistema se ocorrer algum problema com o programa. A geração de relatório estará disponível antes de você iniciar o Acronis True Image HD com a mídia reinicializável. O relatório do sistema pode ser salvo em uma unidade flash USB.

Solicitar a primeira mídia durante a criação de backups em mídias removíveis

Você pode optar por visualizar o aviso Inserir primeira mídia ao fazer backup em mídia removível. Com a configuração padrão, talvez não seja possível fazer backup em mídia removível se o usuário estiver ausente, porque o programa aguardará que alguém pressione OK na caixa de diálogo. Portanto, você deve desativar o aviso ao agendar um backup em mídia removível. Se a mídia removível estiver disponível (por exemplo, CD-R/RW inserido), o backup poderá ser executado sem intervenção do usuário.

Se houver outros produtos da Acronis instalados no computador, as versões inicializáveis dos componentes dos programas também serão disponibilizadas.

4.2.9 Comentário de backup

Esta opção permite adicionar comentários ao backup. Os comentários podem ajudar a encontrar o backup necessário posteriormente durante a recuperação de dados com mídia reinicializável.

Se um backup não tiver comentários, digite-os na área apropriada para comentários. Você pode editar os comentários já existentes clicando em **Editar**.

4.2.10 Tratamento de erros

Se ocorrer algum erro durante a realização do backup, o programa interromperá o processo de backup e exibirá uma mensagem, e aguardará uma resposta sobre como tratar o erro. Se você definir uma política de gerenciamento de erros, o programa não interromperá o processo de backup, e tratará o erro de acordo com as regras definidas e continuará funcionando.

Você pode definir a seguinte política de tratamento de erros:

- Não mostrar mensagens e caixas de diálogo durante o processamento (modo sem confirmação) ative esta configuração para ignorar erros durante as operações de backup. É uma configuração útil quando não é possível controlar o processo de backup. Você poderá visualizar o log detalhado de todas as operações após a conclusão do processo de backup.
- Ignorar setores danificados esta opção só está disponível para os backups de discos e partições. Ela permite que você execute um backup, mesmo que haja setores danificados no disco rígido. É recomendável marcar esta caixa de seleção quando a unidade de disco rígido falha. Por exemplo:
 - A unidade de disco rígido emite ruídos de clique ou moagem durante a operação.

 O sistema S.M.A.R.T. detectou problemas na unidade de disco rígido e recomenda fazer backup da unidade assim que possível.

Com esta caixa de seleção desmarcada, pode ocorrer falha do backup causada por possíveis setores danificados da unidade.

Repetir a tentativa se houver falha no backup - esta opção permite que você repita automaticamente uma tentativa de backup se o backup falhar por algum motivo. Você pode especificar o número de tentativas e o intervalo entre as tentativas. Se o erro que interrompe o backup persistir, o backup não será criado.

Esta opção não está disponível quando você faz backup dos dados em uma unidade flash USB ou unidade de disco rígido USB.

4.2.11 Configurações de segurança de backup no nível do arquivo

Observação: Esse recurso pode estar indisponível na edição do True Image que você usa.

Você pode especificar configurações de segurança para os arquivos em backup (essas configurações relacionam-se apenas aos backups de arquivos/pastas):

 Preservar as configurações de segurança dos arquivos nos backups - esta opção preservará todas as propriedades de segurança (permissões atribuídas a grupos ou usuários) dos arquivos de backup para uma recuperação posterior.

Por padrão, os arquivos e as pastas são salvos em backup com suas configurações de segurança originais do Windows (ou seja, permissões de leitura, gravação, execução, e assim sucessivamente, para cada usuário ou grupo de usuários, definidos no arquivo **Propriedades** -> **Segurança**). Se você recuperar um arquivo/pasta protegido em um computador sem o usuário especificado nas permissões, talvez não consiga ler nem modificar o arquivo.

Para eliminar esse tipo de problema, você pode desativar o recurso de preservação das configurações de segurança de arquivos nos backups. Os arquivos/pastas recuperados sempre herdarão as permissões da pasta para a qual serão recuperados (pasta ou disco principal se forem recuperados para a raiz).

Ou você pode desativar as configurações de segurança de arquivos durante a recuperação, mesmo que estejam disponíveis no backup. O resultado é o mesmo.

Nos backups, armazenar arquivos criptografados em estado descriptografado (a predefinição está desativada) - marque esta opção se existirem arquivos criptografados no backup e você quiser que esses arquivos fiquem disponíveis para qualquer usuário após a recuperação. Caso contrário, apenas o usuário que criptografou os arquivos/pastas poderá lê-los. A descriptografia também pode ser útil se você quiser restaurar arquivos criptografados em outro computador.

Se você não utilizar o recurso de criptografia disponível no Windows XP e sistemas operacionais posteriores, ignore esta opção. (A criptografia de arquivos/pastas é definida em **Propriedades** -> **Geral** -> **Atributos avançados** -> **Criptografar conteúdo para proteger dados**).

Essas opções relacionam-se apenas com o backup de arquivos/pastas.

4.2.12 Desligamento do computador

Se você souber que o processo de backup que está configurando vai demorar muito, poderá marcar a caixa de seleção **Desligar o computador após a conclusão do backup**. Nesse caso, você não terá que aguardar pela conclusão da operação. O programa executará o backup e desligará o computador automaticamente.

Esta opção também é útil quando você agenda seus backups. Por exemplo, você poderá fazer backups todos os dias da semana à noite para salvar seu trabalho. Agende o backup e marque a caixa de seleção. Depois disso, você poderá sair do computador quando terminar seu trabalho sabendo que será feito o backup dos dados críticos e o computador será desligado.

4.2.13 Desempenho da operação de backup

Na guia **Desempenho**, você pode definir as seguintes configurações:

Nível de compactação

Você pode escolher o nível de compactação de um backup:

- Nenhum os dados serão copiados sem qualquer compactação, o que pode aumentar significativamente o tamanho do arquivo de backup.
- Normal nível recomendado de compactação de dados (definido por padrão).
- Alto nível de compactação de arquivos de backup mais alto, demora mais tempo para criar um backup.
- Máximo compactação máxima do backup, demora muito tempo para criar um backup.

O nível ideal de compactação de dados depende do tipo de arquivo armazenado no backup. Por exemplo, nem mesmo a compactação máxima reduzirá muito o tamanho do backup se o ele contiver basicamente arquivos compactados, como .jpg, .pdf ou .mp3.

Prioridade da operação

A alteração da prioridade de um processo de recuperação ou backup pode tornar sua execução mais rápida ou mais devagar (dependendo se houve aumento ou redução da prioridade), mas pode também afetar adversamente o desempenho de outros programas em execução. A prioridade de qualquer processo sendo executado no sistema determina a quantidade de uso da CPU e os recursos do sistema alocados para esse processo. A redução da prioridade da operação liberará mais recursos para outras tarefas da CPU. O aumento da prioridade do backup ou da recuperação pode acelerar o processo ao retirar os recursos de outros processos em execução. O efeito dependerá do uso total da CPU e de outros fatores.

Você pode configurar a prioridade da operação como:

- Baixa (ativada por padrão) o processo de backup ou recuperação é mais lento, mas o desempenho de outros programas é mais alto.
- Normal o processo de backup ou recuperação terá a mesma prioridade de outros processos.
- Alta o processo de backup ou recuperação é mais rápido, mas o desempenho de outros programas é reduzido. A seleção dessa opção pode resultar no uso de 100% da CPU por parte do Acronis True Image HD.

Limite de velocidade da conexão de rede

Ao fazer backup dos dados em unidades de rede ou no FTP, você pode reduzir a influência da conexão usada pelo True Image em outras conexões de rede de seu computador. Defina a velocidade de conexão que permitirá a utilização da Internet e dos recursos de rede sem reduções inconvenientes de velocidade.

Para reduzir a velocidade de conexão:

 Marque a caixa de seleção Limitar a taxa de conexão de rede a e especifique um valor ideal e uma unidade de medida adequada (kilobits ou megabits por segundo).

4.3 Operações com backups

Nesta seção

Menu de operações de backup	. 36
Ícones da lista de backups	. 37
Validar backups	. 38
Fazer backup em vários locais	. 38
Adicionar um backup já existente à lista	. 39
Excluir backups e versões de backup	. 39

4.3.1 Menu de operações de backup

O menu de operações de backup oferece acesso rápido a operações adicionais que podem ser executadas com o backup selecionado.



O menu de operações de backup pode conter os seguintes itens:

- Editar configurações permite a edição das atuais configurações de backup.
- Reconfigurar (para os backups adicionados manualmente à lista de backup) permite a definição das configurações de um backup criado por uma versão anterior do Acronis True Image. Este item também poderá aparecer para backups criados em outro computador e adicionados à lista de backup sem importação das respectivas configurações.

Sem as configurações de backup, você poderá atualizar o backup clicando em **Fazer backup agora**. Além disso, não será possível editar e clonar as configurações de backup.

- Reconfigurar (para backups online) permite que você vincule um backup online selecionado ao computador atual. Para fazer isso, clique neste item e redefina as configurações do backup.
 Observe que somente um backup online pode estar ativo em um computador.
- Validar inicia a validação do backup.
- Abrir local abre a pasta que contém os arquivos de backup.
- Clonar configurações cria uma nova caixa de diálogo de backup vazia com as configurações do backup inicial denominada (1) [o nome de diálogo de backup inicial]. Altere as configurações, salve-as e clique em Fazer backup agora na caixa de diálogo de backup clonada.
- Mover permite mover todos os arquivos de backup para outro local. As versões de backup subsequentes serão salvas no novo local.

Se você alterar o destino do backup editando as configurações de backup, apenas as novas versões de backup serão salvas no novo local. As versões de backup anteriores permanecerão no local antigo.
- Remover da lista remove o backup atual da lista de backup que aparece na área Meus backups. Essa operação também desativa o agendamento do backup removido (se houver algum agendamento definido), mas não exclui os arquivos de backup.
- Excluir dependendo do tipo de backup, este comando exclui completamente o backup de seu local ou permite que você escolha se quer excluir o backup completamente ou somente a caixa de diálogo de backup. Quando você exclui uma caixa de diálogo de backup, os arquivos de backup permanecem no local e você poderá adicionar o backup à lista posteriormente. Observe que ao excluir um backup completamente, a exclusão não poderá ser desfeita.

4.3.2 Ícones da lista de backups

Ao trabalhar com a lista de backups, você verá ícones especiais. Os ícones transmitem as seguintes informações:

- Tipo de backup
- Estado atual do backup



Ícones do tipo de backup



Backup de PC inteiro



Backup em nível de disco

Ícones de estado do backup



O último backup falhou.



O backup está em andamento.



O último backup foi pausado pelo usuário.



4.3.3 Validar backups

O procedimento de validação verifica se você poderá recuperar dados de um backup.

Validar backups no Windows

Para validar um backup inteiro:

- 1. Inicie o Acronis True Image HD e clique em **Backup** na barra lateral.
- 2. Na lista de backups, selecione o backup a ser validado, clique em **Operações** e em **Validar**.

Validar backups em uma versão autônoma do True Image (mídia reinicializável)

Para validar uma versão de backup específica ou um backup inteiro:

- Na guia Recuperação, localize o backup que contém a versão a ser validada. Se o backup não estiver visível, clique em Procurar backup e especifique o caminho do backup. O True Image adiciona esse backup à lista.
- 2. Clique com o botão direito do mouse no backup ou em uma versão específica e clique em Validar arquivo. O Assistente de validação é aberto.
- 3. Clique em Prosseguir.

4.3.4 Fazer backup em vários locais

O Acronis True Image HD oferece a você flexibilidade na escolha dos destinos para os backups. Você pode salvar as versões do backup completo em locais diferentes, incluindo um compartilhamento de rede, CD/DVD, stick USB, bem como em qualquer unidade de disco rígido interna ou externa local.

Você pode salvar versões de backup em diferentes destinos, alterando o destino de backup quando editar as configurações de um backup selecionado. Por exemplo, depois de salvar o backup completo inicial em um disco rígido USB externo, você poderá alterar o destino do backup para um stick USB editando as configurações de backup.

Outro aspecto útil desse recurso é a capacidade de dividir backups "dinamicamente". Imagine que você esteja executando um backup em um disco rígido e no meio do processo de backup o Acronis True Image HD descubra que o disco no qual está sendo feito o backup não tem espaço livre suficiente para concluir o backup. O programa exibe uma mensagem avisando você que o disco está cheio.

True Image			X
O disco está cheio			
É preciso liberar esp apague arquivos de	eaço de disco adicional dados antigos. To spe	para continuar. Esvazio ecify another location, o	e a Lixeira ou click Browse.
	Repetir	Cancelar	Procurar

Para concluir o backup, você poderá tentar liberar algum espaço no disco e clicar em **Repetir** ou selecionar outro dispositivo de armazenamento. Para selecionar a última opção, clique em **Procurar...** na janela de confirmação. A janela **Procurar destino** é exibida.

I Browse for Destination				
New folder				•
Ecomputer Desktop Desktop My Documents Desktop My Documents Desktop My Documents Desktop My bockume (E:) My backups DVD Drive (F:) MTIX_W Network	Name My_system My_system(1) My_system(1)2 My_system(1)3 My_system(1)4 My_system(1)5	Size 3420837 KB 3421060 KB 10996 KB 13779 KB 13821 KB 16796 KB	Type TIB file TIB file TIB file TIB file TIB file TIB file	Date 18-Aug-1011:43:40 18-Aug-1011:51:16 18-Aug-1012:12:38 18-Aug-1012:15:34 18-Aug-1012:16:34 18-Aug-1012:18:52
File name: My_syst	em		▼ Add date	: (@date@) 🔻
Save as type: Acronis b	ackup (.tib)			•
				OK Cancel

O painel esquerdo mostra os locais de armazenamento disponíveis no computador. Após você selecionar um local apropriado, atribua um nome ao arquivo que conterá os dados restantes do backup. Você pode inserir o nome manualmente (por exemplo, "tail_end.tib") ou usar o gerador de nome de arquivo (botão à direita da linha). Em seguida, clique em **OK** e o Acronis True Image HD concluirá o backup.

Se as versões de backup pertencentes à mesma "cadeia" de backup forem salvas em destinos diferentes, o Acronis True Image HD solicitará que você informe os locais das versões de backup anteriores durante a recuperação de dados. Isso poderá ocorrer quando a versão do backup selecionada não contiver os arquivos que você quer recuperar (ou contiver somente uma parte deles). Isso também poderá acontecer ao recuperar um backup que foi dividido dinamicamente.

4.3.5 Adicionar um backup já existente à lista

Pode haver backups do Acronis True Image criados por uma versão anterior do produto ou copiados de outro computador. Toda vez que você inicia o Acronis True Image HD, ele verifica se esses backups existem no computador e os adiciona à lista de backup automaticamente.

Se você tiver backups que não aparecem na lista, poderá adicioná-los manualmente.

Para adicionar backups manualmente:

- 1. Na seção **Backup**, clique em **Adicionar backup** e em **Adicionar backup existente**. O programa abrirá uma janela onde será possível procurar os backups existentes em seu computador.
- Selecione uma versão do backup (um arquivo .tib) e clique em Adicionar.
 O backup inteiro será adicionado à lista.

4.3.6 Excluir backups e versões de backup

Convém remover backups e versões de backup que não são mais necessários. O Acronis True Image HD armazena as informações contidas nos backups em um banco de dados de informações de metadados.

Portanto, a exclusão dos arquivos de backup desnecessários no Windows Explorer não excluirá as informações sobre esses backups do banco de dados, e o Acronis True Image HD considerará que eles ainda existem.

Isso resultará em erros quando o programa tentar executar operações nos backups que já não existem. Você deve remover os backups e versões de backups obsoletos utilizando apenas a ferramenta fornecida pelo Acronis True Image HD.

Para excluir um backup inteiro:

Localize a caixa de backup correspondente na guia **Backup e recuperação** do Acronis True Image HD. Clique no ícone de engrenagem para abrir o menu Operações e clique em **Excluir**.

Ao excluir um backup inteiro, todas as respectivas versões também serão excluídas.

Para excluir uma versão de backup específica:

- 1. Na guia **Backup e recuperação**, localize a caixa de backup correspondente e clique em **Explorar e recuperar**.
- 2. No Explorador de backup, clique com o botão direito do mouse na linha de tempo da versão que você deseja excluir e clique em **Excluir versão**.

5 Recuperar dados

Nesta seção

Recuperar discos e partições	41
Opções de recuperação	57

5.1 Recuperar discos e partições

Nesta seção

Recuperar o sistema depois de uma falha	.41
Recuperar partições e discos	.49
Sobre a recuperação de discos e volumes dinâmicos/GPT	. 54
Organizar a ordem de inicialização na BIOS	. 56

5.1.1 Recuperar o sistema depois de uma falha

Quando seu computador não inicializar, é aconselhável primeiramente tentar saber qual foi a causa usando as sugestões em Tentar determinar a causa da falha (p. 41). Se a falha for causada por corrupção do sistema operacional, utilize um backup para recuperar o sistema. Siga as preparações descritas em Preparar a recuperação (p. 41) e continue com a recuperação do sistema.

5.1.1.1 Tentar determinar a causa da falha

Uma falha do sistema pode ocorrer devido a dois fatores:

Falha de hardware

Nesta situação, o mais indicado é deixar que o centro de assistência cuide dos reparos. No entanto, convém realizar alguns testes de rotina. Verifique os cabos, conectores, alimentação dos dispositivos externos etc. Depois reinicie o computador. Se houver algum problema de hardware, o POST informará sobre a falha.

Se o POST não revelar uma falha de hardware, entre na BIOS e verifique se ela reconhece a unidade de disco rígido do sistema. Para entrar na BIOS, pressione a combinação de teclas necessária (**Del**, **F1**, **Ctrl+Alt+Esc**, **Ctrl+Esc** ou alguma outra, dependendo da BIOS) durante a sequência do POST. Normalmente, aparece uma mensagem com a combinação de teclas necessária durante o teste de inicialização. O pressionamento dessa combinação levará o usuário ao menu de configuração. Vá até o utilitário de detecção automática de disco rígido, que está normalmente em "Configuração CMOS padrão" ou Configuração CMOS avançada". Se o utilitário não detectar a unidade do sistema, ela falhou e terá que ser substituída.

Corrupção do sistema operacional (o Windows não inicia)

Se o POST detectar corretamente a unidade de disco rígido do sistema, provavelmente a falha é causada por vírus, malware ou corrupção de um arquivo de sistema necessário para a inicialização. Nesse caso, recupere o sistema usando um backup do disco ou da partição do sistema. Consulte Recuperar o sistema (p. 42) para obter detalhes.

5.1.1.2 Preparar a recuperação

É recomendável executar as seguintes ações antes da recuperação:

- Verifique o computador em busca de vírus se suspeitar que a falha ocorreu devido a vírus ou ataque de malware.
- Com uma mídia reinicializável, faça um teste de recuperação em uma unidade de disco rígido sobressalente, se tiver uma.
- Valide a imagem na mídia reinicializável. Um backup que pode ser lido durante a validação no Windows nem sempre poderá ser lido em ambiente Linux.

Na mídia reinicializável, há duas maneiras de validar um backup:

- Para validar um backup manualmente, na guia Recuperação, clique com o botão direito do mouse em um backup e selecione Validar arquivo.
- Para validar um backup automaticamente antes da recuperação, na etapa Opções do Assistente de recuperação, marque a caixa de seleção Validar arquivo de backup antes da recuperação.

	Assistente de recupera	ição		
Ara	Assistente de recup	peração		
	Passos necessários:	 Opções de recuperação 	Opções de recuperação	
	✓ Seleção de arquivo morto		Você pode definir configurações adicionais para o processo de recuperação de dados.	
In	✓ <u>Método de</u> recuperação		☑ Validar arquivo de backup antes da recuperação	
Ba	✓ <u>O que recuperar</u> ✓ <u>Configurações de</u> <u>Partição 1-1</u>		Reiniciar o computador automaticamente se necessário para a recuperação	
R€	✓ Configurações de Partição C			
G	Concluir			
Lo				
Fe				
	🚸 Opções			
	0		Prosseguir <u>C</u> ancelar	

 Atribua nomes exclusivos a todas as partições das unidades de disco rígido. Dessa forma, será mais fácil encontrar o disco que contém os backups.

Quando você usa a mídia de recuperação do Acronis True Image HD, o produto cria letras de unidade de disco que podem diferir das identificadas pelo Windows. Por exemplo, o disco D: identificado no Acronis True Image HD autônomo pode corresponder ao disco E: no Windows.

5.1.1.3 Recuperar o sistema no mesmo disco

Antes de iniciar, recomendamos que você siga os procedimentos descritos em Preparar a recuperação (p. 41).

Para recuperar o sistema:

- 1. Conecte a unidade externa se ela contiver o backup a ser usado para recuperação e certifique-se de que a unidade esteja ativada.
- 2. Organize a ordem de inicialização na BIOS para que seu dispositivo de mídia de recuperação (CD, DVD ou stick USB) seja o primeiro dispositivo de inicialização. Consulte Organizar a ordem de inicialização na BIOS (p. 56).
- 3. Inicialize com a mídia de recuperação e selecione **True Image**.

4. Na tela Início, selecione Meus discos em Recuperar.

Acronis True Image			
😪 😔 - 👔 Backup 🔹 🚽 Recovery 🔹 🐉	✓ Tools & Utilities ▼ Network Options	Search	۶ 📀 ד
Home	Welcome to Acronis True Image C	DEM	
Backup	What would you like to do?		
Recovery	Back Up My Disks		
Log	Wy Disks		
Tools & Utilities	Cocal volumes letters may be from those in Windows.	e different	

- Selecione o backup da partição ou do disco do sistema que será usado para a recuperação.
 Se o backup não estiver visível, clique em **Procurar** e especifique o caminho do backup manualmente.
- 6. Selecione Restaurar partições e discos inteiros na etapa Método de recuperação.



 Selecione a partição de sistema (normalmente C) na tela O que recuperar. Se a partição de sistema tiver uma letra diferente, selecione a partição usando a coluna Sinalizadores. É preciso ter os sinalizadores Pri, Act. No caso do Windows 7, a partição de Sistema Reservado terá os sinalizadores **Pri, Act**. Será preciso selecionar a recuperação da partição de Sistema Reservado e da partição de sistema.

Acr	Assistente de recupera	ção eração				
	Passos necessários: v <u>Seleção de arquivo</u> <u>morto</u>	Selecione os itens a serem recuper	ados.	R. Frank		-
In	 ✓ Ponto de recuperação Ø que recuperar 	Partição Disco 1	Sinalizadores	Capacidade	Espaço us	
Ba	<u>Configurações de</u> <u>Partição 1-1</u>	☑ 🗐 NTFS (Não rotulado) (C:) □ 🗐 MBR e Faixa 0	Pri	931,4 GB	135,	
Re Lo	Configurações de Partição C Concluir	🗹 🥃 NTFS (System Reserved)	Pri,Act.	100 MB	24,2	
		۲			۲	
	0		Pró	ximo >	<u>2</u> ancelar	

- 8. Na etapa "Configurações da partição C" (ou a letra da partição de sistema, se for diferente), verifique as configurações padrão e clique em **Próximo** se estiverem corretas. Se não estiverem, altere as configurações conforme necessário antes de clicar em **Próximo**. Será necessário alterar as configurações para recuperar no disco rígido novo com capacidade diferente.
- Leia atentamente o resumo das operações na etapa Concluir. Se você não tiver redimensionado a partição, os tamanhos nos itens Excluir partição e Recuperar partição devem coincidir. Depois de ter verificado o resumo, clique em Prosseguir.

	Assistente de recupera	ção		
Acr Arg	Assistente de recup	eração		23
9	Passos necessários:	Resumo		Ţ
In Ba Fe	 Seleção de arquivo morto Método de recuperação O que recuperar Configurações de Partição 1-1 Configurações de Partição C Concluir 	Operações Número de operações: 4 1. Excluindo partição Disco rígido: 1 Letra da unidade: C: Sistema de arquivos: NTFS Etiqueta do volume: Tamanho: 15,96 GB 2. Recuperando partição setor por setor Disco rígido: 1 Letra da unidade: C: Sistema de arquivos: NTFS Etiqueta do volume: Tamanho: 15,96 GB 3. Excluindo partição Disco rígido: 1 Letra da unidade: F: Sistema de arquivos: NTFS Etiqueta do volume: Tamanho: 15,96 GB 3. Excluindo partição Disco rígido: 1 Letra da unidade: F: Sistema de arquivos: NTFS Etiqueta do volume: System Reserved	м п	
	<u>Opções</u>		-	
	0	Opções do 🗌 🛛 <u>P</u> rosseguir <u>C</u> ano	celar	

10. Quando a operação terminar, saia da versão independente do Acronis True Image, remova a mídia de recuperação e inicialize pela partição de sistema recuperada. Após certificar-se de que recuperou o Windows para o estado necessário, restaure a ordem de inicialização original.

5.1.1.4 Recuperar o sistema em um disco novo na mídia reinicializável

Antes de iniciar, recomendamos que você siga as preparações descritas em Preparar a recuperação (p. 41). Não precisa formatar o novo disco, pois isso será feito durante o processo de recuperação.

Aviso! Suas unidades de disco rígido antigas e novas devem funcionar no mesmo modo do controlador. Por exemplo, IDE ou AHCI. Caso contrário, seu computador não iniciará com a nova unidade de disco rígido.

Para recuperar o sistema em um disco novo:

- Instale uma nova unidade de disco rígido na mesma posição no computador e use o mesmo cabo e conector utilizados com a unidade original. Se isso não for possível, instale a nova unidade onde ela será utilizada.
- 2. Conecte a unidade externa se ela contiver o backup a ser usado para recuperação e certifique-se de que a unidade esteja ativada.
- 3. Organize a ordem de inicialização na BIOS para que seu dispositivo de mídia de recuperação (CD, DVD ou stick USB) seja o primeiro dispositivo de inicialização. Consulte Organizar a ordem de inicialização na BIOS (p. 56).
- 4. Inicialize com a mídia de recuperação e selecione Acronis True Image.
- 5. Na tela Início, selecione Meus discos em Recuperar.
- 6. Selecione o backup da partição ou do disco do sistema que será usado para a recuperação. Se o backup não estiver visível, clique em **Procurar** e especifique o caminho do backup manualmente.
- Se você tiver uma partição oculta (por exemplo, a partição de Sistema Reservado ou uma partição criada pelo fabricante do PC), clique em **Detalhes** na barra de ferramentas do assistente. Lembre-se do local e o tamanho da partição oculta, porque esses parâmetros precisam ser iguais no novo disco.

Act	Assister	nte de recuperação		X
Arq	🕒 Ass	Informações do backup		
In Ba Re	Passo Seler morto V <u>Méto</u> V <u>O qu</u> V <u>O qu</u> V <u>Conf</u> Partio V <u>Conf</u>	Informações do backup Informações detalhadas sobre o backup selecionado. Caminho: E:\System_full_b1_s1_v1.tib Nome: System_full_b1_s1_v1 Método de backup: Completo Tipo de arquivo de backup: tib Criado em: 25/08/15 16:58:23 16 GB SC: 15 06 CP. NTES	C 고 ~ 고 고 고 고 고 고 고 고 고 고 고 고 고 고 고 고 고 고	-
Fe	Pass <u>Op</u> r	Primário/Lógico/Dinâmico Acronis Secure Zone Não alocado/Sem suporte Ø OK Próximo > Prosseguir Qance) urar elar	

8. Selecione Restaurar partições e discos inteiros na etapa Método de recuperação.

9. Na etapa **O que recuperar**, marque as caixas referentes às partições a serem recuperadas. Não marque a caixa **MBR e Track 0**.

Acr Ara	Assistente de recupera	ção Peração				3
	Passos necessários: v <u>Seleção de arquivo</u> <u>morto</u>	Selecione os itens a serem recupera	ados.		scolher colunas	
In	v <u>Método de</u> <u>recuperação</u> ∳ O que recuperar	Partição Disco 1	Sinalizad	Capaci	Espaço u T	
Ba	<u>Configurações de</u> <u>Partição 1-1</u> Configurações de Partição C	INTFS (Não rotulado) (C:) MBR e Faixa 0 NTFS (System Reserved)	Pri Pri,Act.	15,96 GB 31,35 MB	9,771 GB N MI 24,13 MB N	
La	Concluir					
Fe						
	@	<u>د</u> ا		Próximo >	<u>C</u> ancelar	

A seleção das partições faz com que as etapas relevantes de "Configurações da partição..." sejam exibidas. Repare que essas etapas começam com as partições que não têm uma letra de disco atribuída (como é normalmente o caso das partições ocultas). As partições adotarão letras de disco em uma ordem ascendente. Essa ordem não pode ser alterada. A ordem pode diferir da ordem física das partições no disco rígido.

- 10. Na etapa Configurações da partição oculta (normalmente denominada Configurações da partição 1-1), especifique as seguintes configurações:
 - Local. Clique em Novo local, selecione o disco novo por seu nome atribuído ou sua capacidade e clique em Aceitar.

	Assistente de recupera	ação					23	877
Acr	G Assistente de recuperação							23
Aiq	Passos necessários:	Esp	Destino da partição	<u> </u>		X	n	-
	✓ Seleção de arquivo morto	Loc	A Local de neve nertieñe				-	
In	✓ <u>Método de</u> recuperação	NTF					<u>ocal</u>	
	V <u>O que recuperar</u>		🔓 Propriedades do disco		Escolher co	lunas		
Ba	Configurações de Partição 1-1	Tipo	Partição Disco 1	Sinalizad	Capaci	Espaç		
Re	<u>Configurações de</u> <u>Partição C</u> Concluir	Prin	NTFS (System Reserved) (F:) NTFS (Não rotulado) (C:) Disco 2	Pri,Act. Pri	31,35 MB 15,96 GB	7,215 2,348	<u>drão</u>	
Le			NTFS (New Volume) (D:)	Pri,Act.	16 GB	15,6		
Fe		Tan Esp Tan Esp	Disco 3 → ■ NTFS (New Volume) (E:) ○ Não atribuído	Pri,Act.	10,71 GB 5,292 GB	814,8	<u>drão</u>	
			• III			F		
	r woltesis.		0		eitar <u>C</u> ar	ncelar		
	0			<u>P</u> róx	imo >	<u>C</u> ancela	r	

- Tipo. Verifique o tipo de partição e altere-o se necessário. Verifique se a partição de Sistema Reservado (se existir alguma) é a principal e está marcada como ativa.
- Tamanho. Clique em Alterar padrão na área Tamanho da partição. Por padrão, a partição ocupa todo o disco novo. Insira o tamanho correto no campo Tamanho da partição (você pode ver o valor na etapa O que recuperar). Em seguida, arraste essa partição até o mesmo local exibido na janela Informações de backup, se necessário. Clique em Aceitar.

	Assistente de recupera	ção						1 577
Ara	Assistente de recuj	eração						2.5
	Passos necessários:	Especifica	ar configurações de l	recupera	ação de Par	tição 1-1		-
	Marto de arquivo morto	Local da	partição (obrigatório))				1
In	✓ <u>Método de</u> recuperação	NTF Tai	manho da partição				Dcal	
	✓ <u>O que recuperar</u>	R	🖞 Você pode altera	r o tama	nho da part	ição.		
Ba	Configurações de Partição 1-1	Tind						
B	<u>Configurações de</u> <u>Partição C</u>	Prin 2	2				<u>drão</u>	
	Coricluir) Espaço usado 🔲 B	Espaço I	ivre 🔲 Esp	aço não alocado		
Lc		Та	amanho da partição:	25	MB 🕶			
		Tan Es	spaço livre antes:	1	MB +			μ.
Fe		Tan Es	spaço livre depois:	15,97	🚔 GB 👻		<u>arao</u>	
		Esp 🕜			[Aceitar Cance	lar	
		-					_	
	0					Próximo >	incelar	

- 11. Na etapa **Configurações da partição C**, especifique as configurações da segunda partição, que, neste caso, é a sua partição de sistema.
 - Clique em Novo local e selecione espaço não alocado no disco de destino que receberá a partição.

Assistente de recupera	ação				6	1 23	~
S Assistente de recuperação						~	
Passos necessários:	Espr		. . . ~	<u>~</u>			
💡 <u>Seleção de arquivo</u>	Loc	Destino da partição			X		7/1
• <u>morto</u> • Método de	NTE	🐖 Local da nova partição				hcal	
recuperação	1411			 Model 		bear	
V <u>O que recuperar</u>		Propriedades do disco	-	Escolher co	lunas		
✓ Configurações de Partição 1-1	The	Partição Disco 1	Sinalizad	Capaci	Espaç		
🖕 Configurações de	Drin	NTFS (System Reserved) (F:)	Pri,Act.	31,35 MB	7,218	drão.	
Concluir	FIIII	🔲 NTFS (Não rotulado) (C:)	Pri	15,96 GB	2,34	urao	
Sontian		Disco 2					
	_	NTFS (System Reserved) (D:)	Pri,Act.	25 MB 15,97 GB	88		
	lan	Disco 3					
	Tan	🔲 NTFS (New Volume) (E:)	Pri,Act.	10,71 GB	814,8	<u>drao</u>	
	Esp	🖸 Não atribuído					
		•			E.		
		0		eitar <u>C</u> ar	icelar		
	4						
<u>Opções</u>							
0			<u>P</u> róxi	mo >	<u>C</u> ancela	r l	
	 Assistente de recul Passos necessários: Seleção de arquivo morto. Método de recuperação. Que recuperar Configurações de Partição 1:1 Configurações de Partição C Concluir 	Assistente de recuperaçã Passos necessários: Seleção de arquivo morto Método de recuperação O que recuperar Configurações de Partição C Configurações de Partição C Print Concluir Tam Esp Passos opcionals: Opções	 Assistante de recuperação Passos necessários: Seleção de arquivo morto. Método de recuperação. O que recuperar. Configurações de Partição 1:1 Configurações de Partição C Oncluir Printipartica (System Reserved) (C:) Disco 1 NTFS (System Reserved) (C:) Disco 2 NTFS (System Reserved) (D:) Não atribuído Disco 3 NTFS (Não rotulado) (C:) Disco 3 NTFS (New Volume) (E:) Não atribuído Iso 4 Image: Arrow A	Sassistente de recuperação Passos necessários: Seleção de arquivo morto Método de recuperação O que recuperar Configurações de Partição C Partição C Concluir Pirin NTFS (System Reserved) (E) Printição C Concluir Pirin NTFS (System Reserved) (D) Printição C Oncluir Pirin NTFS (System Reserved) (D) Printição 3 NTFS (Não rotulado) (C:) Printição Printição 3 NTFS (New Volume) (E:) Pri,Act. Passos opcionals: Opções	Assistente de recuperação Passos necessários: Seleção de arquivo morto Método de recuperação O que recuperar Configurações de Partição C Printição Sinalizad Configurações de Partição C Printição Sinalizad Configurações de Partição C Printição Sinalizad Concluir Pirintição NTFS (System Reserved) (F:) Pri, Act. Sinalizad Concluir Pirintição Partição C Oncluir Printição Partição C Concluir Pirintição NTFS (System Reserved) (D:) Pri, Act. 10;597 GB Disco 3 NTFS (New Volume) (E:) Pri, Act. Prixo: Próximo >	Assistente de recuperação Passos necessários: Seleção de arquivo morto Método de recuperação O que recuperar Configurações de Partição 1:1 Configurações de Partição 0 Configurações de Partição 1 NTFS (System Reserved) (F:) Pri, Act. 31,35 MB 7,211 NTFS (Não rotulado) (C:) Print NTFS (System Reserved) (D:) Print Não atribuído 15,97 GB Disco 1 NTFS (Não rotulado) (C:) Print Não atribuído 15,97 GB Disco 3 NTFS (New Volume) (E:) Pri,Act. 10,71 GB 814,8 Não atribuído 5,292 GB	 Assistente de recuperação Passos necessários: Seleção de arquivo monto Método de recuperação. Q que recuperar Configurações de Partição C Print Configurações de Partição C NTFS (System Reserved) (F): Pri, Act. 31,35 MB 7,214 Disco 2 NTFS (Não rotulado) (C:) Print Não atribuído 15,97 GB NTFS (New Volume) (E:) Pri, Act. 10,71 GB 814,8 Não atribuído NTFS (New Volume) (E:) Pri, Act. 10,71 GB 814,8 Não atribuído NTFS (New Volume) (E:) Pri, Act. 10,71 GB 814,8 Não atribuído Sere atribuído

- Altere o tipo de partição, se necessário. A partição de sistema deve ser principal.
- Especifique o tamanho da partição que, por padrão, é igual ao tamanho original.
 Normalmente, não existe espaço livre após a partição. Portanto, aloque todo o espaço não alocado no novo disco à segunda partição. Clique em Aceitar e em Próximo.

	Assistente de recupera	ção	
Arg	Assistente de recuj	peração	1.23
0	Passos necessários:	Especificar configurações de recuperação de Partição C	
	√ <u>Seleção de arquivo</u> morto	Local da partição (obrigatório)	1
In	V Método de	Não Tamanho da partição	
	V <u>O que recuperar</u>	🐖 Você pode alterar o tamanho da partição.	
Ba	V Configurações de		
	Configurações de		
Re	Concluir		
		Espaço usado 💭 Espaço livre 📃 Espaço não alocado	
Lo		Tamanho da partição: [15,96 🚍 GB 👻	
		Espaço livre denois: 0 mB +	E
Fe			
		Aceitar Cancelar	
	<u>Opções</u>		
	0	Próximo > Cancelar	-

12. Leia cuidadosamente o resumo das operações a serem efetuadas e clique em Prosseguir.

Se seu disco original contém uma partição oculta criada pelo fabricante do PC, faça a recuperação de MBR. Você precisa recuperar o MBR, porque o fabricante do PC pode ter alterado o MBR genérico do Windows ou um setor da faixa 0 para dar acesso à partição oculta.

- Selecione o mesmo backup novamente. Clique no botão direito do mouse e selecione Recuperar no menu de atalho. Escolha Recuperar partições e discos inteiros na etapa Método de recuperação e marque a caixa MBR e Pista 0.
- 2. Na etapa seguinte, selecione o disco de destino como a meta da recuperação do MBR. Você também pode recuperar a assinatura de disco. Consulte Selecionar disco de destino para recuperação do MBR (p. 49) para obter detalhes.

Clique em **Próximo** e em **Prosseguir**. Após a recuperação do MBR, saia da versão independente do Acronis True Image.

Quando a recuperação estiver concluída

Antes de inicializar o computador, desconecte a unidade antiga (se houver). Ocorrerão problemas de inicialização se o Windows detectar a presença das unidades nova e antiga durante a inicialização. Se você fizer upgrade da unidade antiga para uma nova com maior capacidade, desconecte a unidade antiga antes da primeira inicialização.

Remova a mídia de recuperação e inicialize o computador com o Windows. Ele pode indicar que encontrou um novo hardware (unidade de disco rígido) e que o Windows precisa reinicializar. Após certificar-se de que o sistema funciona normalmente, restaure a ordem de inicialização original.

Selecionar o disco de destino para a recuperação de MBR

Nesta janela, você deve selecionar o disco rígido para recuperar o registro de inicialização principal (MBR), junto com a faixa 0.

Caixa de seleção Recuperar assinatura do disco

Se você selecionou a recuperação do MBR na etapa **Seleção de conteúdo**, a caixa de seleção **Recuperar assinatura do disco** será exibida no canto inferior esquerdo. A assinatura do disco faz parte de um MBR do disco rígido. Ela é usada exclusivamente para identificar a mídia do disco.

Recomendamos marcar a caixa de seleção Recuperar assinatura do disco pelos seguintes motivos:

- O Acronis True Image HD cria tarefas agendadas usando a assinatura do disco rígido de origem.
 Se você recuperar a mesma assinatura de disco, não precisará recriar ou editar as tarefas criadas anteriormente.
- Alguns aplicativos instalados usam uma assinatura de disco para licenciamento e outros fins.
- Se você usar os pontos de restauração do Windows, ele serão perdidos se a assinatura do disco não for recuperada.
- A recuperação de uma assinatura de disco permite a recuperação de instantâneos VSS usados pelo recurso "Versões anteriores" do Windows Vista e Windows 7.

Recomendamos limpar a caixa de seleção Recuperar assinatura do disco ao:

 usar um backup em imagem para clonagem do seu disco rígido Windows para outra unidade e não para recuperação de desastres.

Nesse caso, o Acronis True Image HD gerará uma nova assinatura de disco para a unidade de disco rígido recuperada, mesmo se você fizer a recuperação para a mesma unidade.

Depois de selecionar uma unidade de disco rígido e especificar se deseja recuperar a assinatura do disco, clique em **Próximo**para continuar.

5.1.2 Recuperar partições e discos

Para recuperar discos ou partições:

- 1. Inicie o Acronis True Image HD.
- 2. Na seção **Backup**, selecione o backup que contém as partições ou os discos que deseja recuperar e clique em **Recuperar discos**.

3. Na lista **Versão do backup**, selecione a versão de backup a ser recuperada pela data e hora do backup.

🔝 Acron	nis True Image OEM		- D X
ゐ	BACKUP	G VMware, ⊙	Selecione discos ou partições a serem recuperados
E.	ARQUIVO MORTO		Discos Partições Versão de backup: ontem às 14:00 <
	PAINEL		Backup Utilizado Recuperar para
G	SINCRONIZAR		VMware, VMware Virtual S 1.0 60,0 GB VMware Virtual S 1.0 Particio de recuperación 450.0 M8 308.6 M8 Particio de recuperación
*	FERRAMENTAS		VMware, VMware Virtual S 1.0
ළ	CONTA		Partição do sistema EFI 100.0 MB 20.8 MB Partição do sistema EFI VMware, VMware Virtual S 1.0 Propriedades
m	AJUDA		SYSTEM (C) 59.4 GB 18.2 GB SYSTEM (C)
1999			
			Para recuperar o sistema para um hardware diferente, use a ferramenta <u>Acronis Universal Restore</u> . X
Ac	ronis	+ ⊙	Opções de recuperação Cancelar Recuperar agora

4. Selecione os discos a serem recuperados.

Se precisar recuperar partições separadas, clique em **Recuperar partições específicas** e selecione as partições que serão recuperadas.

5. No campo do destino da recuperação abaixo do nome da partição, selecione a partição de destino. As partições não adequadas são assinaladas com uma letra vermelha. Observe que todos os dados na partição de destino se perderão porque serão substituídos pelo sistema de arquivos e dados recuperados.

Para recuperar a partição original, pelo menos 5% do espaço da partição devem ser livres. Caso contrário, o botão **Recuperar agora** não estará disponível.

- 6. [etapa opcional] Para configurar parâmetros adicionais para o processo de recuperação do disco, clique em **Opções**.
- 7. Depois de concluir suas seleções, clique em **Recuperar agora** para iniciar a recuperação.

5.1.2.1 Como recuperar mais de uma partição de uma vez

Aqui descreveremos a recuperação de duas partições. Se a imagem de um disco rígido tiver mais de duas partições, o procedimento será semelhante.

1. Clique em **Recuperar** na caixa de backup de um disco com várias partições. A janela **Recuperação de disco** é exibida.

Acros	nis True Image OEM			7		×
Ф	BACKUP	VMware, 💿	Selecione discos ou partições a serem recuperados			
E,	ARQUIVO MORTO		Discos Partições Versão de backup: ontem às 14:00		đ	
⊑e	PAINEL		Backup Utilizado Recuperar para			
<i>ç</i> .			UMware, VMware Virtual S 1.0 60.0 GB			
~			Partição de recuperação 450.0 MB 308.6 MB			
*	FERRAMENTAS					
~			Partição do sistema EFI 100,0 MB 28,8 MB			
8	CONTA		SYSTEM (C) 59.4 GB 18.2 GB			
ш	AJUDA					
			Para recuperar o sistema para um hardware diferente, use a ferramenta <u>Acronis Universal Restore</u> .			×
Ac	ronis	+ ⊘	Opções de recuperação	Recupera	r agora	

- 2. Clique na seta para baixo ao lado da **Versão:** e selecione a versão do backup que você quer recuperar pela data e hora do backup.
- 3. Selecione uma partição para recuperar. Isso abre um campo Destino da recuperação abaixo do nome da partição (etiqueta).

🔝 Acre	inis True Image OEM		- D X	
Ф	BACKUP	→ VMware, ⊙	Selecione discos ou partições a serem recuperados	
E.	ARQUIVO MORTO		Discos Partições Versão de backup: ontem às 14:00 ~	
	PAINEL		Backup Utilizado Recuperar para	
-04	SINCRONIZAR		VMware, VMware Virtual S 1.0 60.0 G8 VMware, VMware Virtual S 1.0	
10	CERD A MENTAC		Partição de recuperação 450.0 MB 308.6 MB Partição de recuperação	
~	FERNAMENTAS		Partição do sistema EFI 100,0 MB 28,8 MB	
2	CONTA		- SYSTEM (C) 59.4 GB 18.2 GB	
四	AJUDA			
			Para recuperar o sistema para um hardware diferente. use a ferramenta <u>Acronis Universal Restore</u> .	
Ac	ronis	+ 0	Opções de recuperação	

4. Clique na seta para baixo à direita do campo e selecione o disco rígido de destino. A partição a ser recuperada será colocada no disco rígido selecionado. Ela ocupa todo o espaço do disco disponível. Para reduzir o tamanho da partição para que haja espaço de disco suficiente para a partição restante, clique no link **Propriedades de partição** abaixo do campo Destino da recuperação. A janela **Propriedades de partição** é exibida.

Partition Properties
Specify the partition properties 🛛 😨
Partition Letter: F Label: Type: Primary
Partition size
Used space: 1.9 GB Total size: 25597.0 🗮 MB 🔻
New Volume (F) 25 GB
Preserve source partition size (25 GB)
Unallocated space
Size: 2.0 Size: Expand partition to maximum size Position: Before partition After partition
You can create one or more partitions on the unallocated space with Acronis Disk Director. Learn more about Acronis Disk Director
OK Cancel

5. Você pode redimensionar a partição arrastando sua borda direita com o mouse na barra horizontal da tela.

Para atribuir um tamanho específico à partição, insira o número apropriado no campo **Tamanho total**.

Após a partição ser redimensionada, lembre-se de que é preciso manter espaço não alocado (livre) para a partição restante. Selecione uma letra de disco e um tipo de partição. Depois de concluir as configurações, clique em **OK** para confirmá-las e voltar à janela principal Recuperação de disco.

Gerenciar partiç	ão		×
Letra Etique Usado: 9.8 GB Espaço não alocado	ta Tamanho da partição:	Tipo Primário	
Local depois da partiçã	io ~	4.5 🔨 GB	~
Você pode criar pa Saiba mais sobre o	rtições no espaço não alocado Acronis Disk Director	o com o uso do Acronis Disk Direc	tor.
		Ok	

6. Marque a caixa de seleção da próxima partição.

7. Selecione o espaço não alocado no disco rígido de destino. O programa criará uma partição que ocupa todo o espaço não alocado.

Disk Recovery			
Recovering "V	Mware, VMware Virtual S 1.0"		•
Version: Today at	1:39 PM 🔻		
Source:		Switch to dis	sk mode
▼ → New 1.9 (/ Volume (D:) NTFS GB		
,	New Volume (F:) 25 GB	VMware, VMware Virtual S 1.0	•
		Partition prope	rties
	v Volume (G:) NTFS GB		
	New Volume (G:) 10 GB	VMware, VMware Virtual S1.0	•
	System Reserved 31.3 MB	VMware, VMware Virtual S1.0	
Show MBR	Local Disk (C:) 16 GB	VMware, VMware Virtual S1.0	
🖉 Disk recovery c	Wew Volume (D:)	VMware, VMware Virtual S1.0	ncel
e	Wew Volume (G:)	VMware, VMware Virtual S1.0	
6	Wew Volume (F:)	VMware, VMware Virtual S1.0	
W	Unallocated space 10 GB	VMware, VMware Virtual S 1.0	

8. Clique no link **Propriedades de partição** e defina as configurações da partição. Selecione uma letra de disco e um tipo de partição. Depois de concluir as configurações, clique em **OK** para confirmá-las e voltar à janela principal Recuperação de disco.

Partition Properties		×
Specify the partition properties		?
Partition Letter: H Label: Type: Primary		
Partition size Used space: 886.8 MB Total size: 14176.0 👘 MB 🔹] New Volume (H:)		
13.8 GB Preserve source partition size (13.8 GB)		
Reduce partition size		
OK Can	cel	

Se a imagem contiver mais de duas partições, deixe espaço não alocado suficiente para as outras partições a serem recuperadas e repita as etapas de 5 a 7 até concluir as configurações de todas as partições.

🔝 Acroni	is True Image OEM					- 🗆 X
Ф	BACKUP	G VMware, ⊙	Selecione discos ou partições a sere	em recupera	ados	
Ξ.	ARQUIVO MORTO		Discos Partições		Versão de backup: ontem às 14:00	٣
	PAINEL		Backup	Utilizado Re	ecuperar para	
5	SINCRONIZAR		VMware, VMware Virtual S 1.0	60,0 GB	VMware, VMware Virtual S 1.0	
			Partição de recuperação 450,0 M8	308,6 MB	Partição de recuperação	ý.
*	FERRAMENTAS				VMware, VMware Virtual S 1.0	
			Partição do sistema EFI 100,0 MB	28,8 MB	Partição do sistema EFI	4
8	CONTA		SYSTEM (C) 59.4 GB	182 GB	VMware, VMware Virtual \$ 1.0	Propriedades
m	1000				SYSTEM (C:)	8
нн	AJUDA					
			Para recuperar o sistema para um hardware diferen	nte. use a ferramer	nta <u>Acronis Universal Restore</u> .	×
Ac	ronis	+ 0	Opções de recuperação		Cancelar	Recuperar agora

9. Clique em Recuperar agora para recuperar as partições no disco rígido de destino.

5.1.3 Sobre a recuperação de discos e volumes dinâmicos/GPT

Recuperação de volumes dinâmicos

É possível recuperar volumes dinâmicos nos seguintes locais nas unidades de disco rígido local:

Volume dinâmico.

O redimensionamento manual de volumes dinâmicos durante a recuperação em discos dinâmicos não é possível. Se for necessário redimensionar um volume dinâmico durante a recuperação, ele deverá ser recuperado em um disco básico.

Local original (no mesmo volume dinâmico).

O tipo de volume de destino não muda.

Outro disco ou volume dinâmico.

O tipo de volume de destino não muda. Por exemplo, na recuperação de um volume dinâmico distribuído em um volume dinâmico expandido, o volume de destino permanece expandido.

Espaço não alocado do grupo dinâmico.

O tipo de volume recuperado será igual ao do backup.

Volume ou disco básico.

O volume de destino permanece básico.

Recuperação bare metal.

Na chamada "recuperação bare metal" de volumes dinâmicos em um novo disco não formatado, os volumes recuperados tornam-se básicos. Se você desejar que os volumes recuperados permaneçam dinâmicos, os discos de destino deverão ser preparados como dinâmicos (particionados e formatados). Isso pode ser feito com ferramentas de outros fabricantes. Por exemplo, o snap-in do Gerenciamento de Disco do Windows.

Recuperação de volumes e discos básicos

- Durante a recuperação de um volume básico em um espaço não alocado do grupo dinâmico, o volume recuperado torna-se dinâmico.
- Na recuperação de um disco básico em um disco dinâmico de um grupo dinâmico com dois discos, o disco recuperado permanece básico. O disco dinâmico no qual a recuperação é realizada fica "ausente", e um volume dinâmico estendido/distribuído no segundo disco "falha".

Estilo de partição após a recuperação

O estilo de partição do disco de destino depende de o computador dar suporte a UEFI e de o sistema ser inicializado em BIOS ou em UEFI. Consulte a tabela:

	Meu sistema pode ser inicializado em BIOS (mídia reinicializável Acronis ou Windows)	Meu sistema pode ser inicializado em UEFI (mídia reinicializável Acronis ou Windows)
Meu disco de origem é MBR e meu sistema operacional não suporta UEFI	A operação não afetará o layout da partição nem a capacidade de inicialização do disco: o estilo da partição permanecerá MBR e o disco de destino será inicializado em BIOS.	Após a operação, o estilo da partição será convertido em GPT, mas o sistema operacional não conseguirá inicializar com UEFI, pois isso não é aceito pelo sistema operacional.
Meu disco de origem é MBR e meu sistema operacional suporta UEFI	A operação não afetará o layout da partição nem a capacidade de inicialização do disco: o estilo da partição permanecerá MBR e o disco de destino será inicializado em BIOS.	A partição de destino será convertida no estilo GPT, o que fará com que o disco de destino inicialize em UEFI. Consulte Exemplo de recuperação no sistema UEFI (p. 55).
Meu disco de origem é GPT e meu sistema operacional suporta UEFI	Após a operação, o estilo da partição permanecerá GPT e o sistema não conseguirá inicializar em BIOS, porque o sistema operacional não aceita a inicialização de GPT em BIOS.	Após a operação, o estilo da partição permanecerá GPT e o sistema conseguirá inicializar em UEFI.

Exemplo de procedimento de recuperação

Consulte Exemplo de recuperação no sistema UEFI (p. 55).

5.1.3.1 Exemplo de recuperação em um sistema UEFI

Este é um exemplo de transferência de um sistema com as seguintes condições:

- O disco de origem é MBR e o sistema operacional é compatível com UEFI.
- O sistema de destino é inicializado com UEFI.
- Suas unidades de disco rígido antigas e novas devem funcionar no mesmo modo do controlador. Por exemplo, IDE ou AHCI.

Antes de iniciar o procedimento, verifique se você tem:

Mídia de recuperação inicializável.

Consulte Criar mídia de recuperação inicializável (p. 11) para obter detalhes.

Backup do disco do sistema criado no modo do disco.

Para criar esse backup, mude para o modo do disco e selecione a unidade de disco rígido que contém a partição de sistema. Consulte Fazer backup de discos e partições (p. 24) para obter detalhes.



Para transferir seu sistema de um disco MBR para um computador inicializado com UEFI:

- 1. Inicialize com a mídia de recuperação no modo UEFI e selecione Acronis True Image.
- Execute o Assistente de recuperação e siga as instruções descritas em Recuperar o sistema (p. 42).
- 3. Na etapa **O que recuperar**, marque a caixa de seleção ao lado do nome do disco e selecione o disco do sistema inteiro.

No exemplo abaixo, você precisa marcar a caixa de seleção Disco 1:

Recovery Wizard			
Required steps: <u>Archive selection</u> <u>Recovery method</u>	Select the items to recover.		
What to recover Destination of Disk 1	Partition	Flags	Capacity
Finish	MBR and Track 0	Br,Act.	31.35 MB

4. Na etapa **Concluir**, clique em **Prosseguir**.

Quando a operação terminar, o disco de destino será convertido no estilo GPT e poderá ser inicializado em UEFI.

Depois da recuperação, inicialize o computador no modo UEFI. Você talvez precise alterar o modo de inicialização do disco do sistema na interface do usuário do gerenciador de inicialização UEFI.

5.1.4 Organizar a ordem de inicialização na BIOS

Para iniciar o computador com a mídia de recuperação inicializável da Acronis, será necessário organizar a ordem de inicialização na BIOS para que a mídia seja o primeiro dispositivo de inicialização.

Para inicializar com a mídia reinicializável da Acronis:

1. Se você utiliza uma unidade flash USB como mídia reinicializável, conecte-a à porta USB.

- 2. Ligue o computador. Durante o POST (Teste automático de inicialização), você verá a combinação de chave que deve pressionar para acessar a BIOS.
- Pressione a combinação de chave (como, Del, F1, Ctrl+Alt+Esc, Ctrl+Esc). O utilitário de configuração da BIOS será aberto. Observe que a BIOS pode ser diferente em aparência, conjuntos de itens, nomes etc.

Algumas placas mãe têm um menu de inicialização que é aberto ao pressionar determinada tecla ou combinação de chave; por exemplo, **F12**. O menu de inicialização permite selecionar o dispositivo em uma lista de dispositivos de inicialização sem alterar a configuração da BIOS.

- 4. Se você usar um CD ou um DVD como mídia reinicializável, insira-o na unidade de CD ou DVD.
- 5. Faça com que seu dispositivo de mídia de recuperação (CD, DVD ou unidade USB) seja o primeiro dispositivo de inicialização:
 - 1. Navegue até a configuração Ordem de inicialização usando as teclas de seta do teclado.
 - 2. Posicione o ponteiro no dispositivo da mídia reinicializável e coloque-o como o primeiro item da lista. Normalmente, você pode usar as teclas de mais e de menos para alterar a ordem.

				Phoe	nixBIOS	Setup	Utility	
Ma	in	Advanc	ed:	Secur	ity	Boot	Exit	
	CD_DOM	Desiuc						Item Specific Help
	CD-RUM *Remova *Hard D Networ	Drive ble De rive k boot	vices : from	Intel	E1000			Keys used to view or configure devices: <enter> expands or collapses devices with a + or - <ctrl+enter> expands all <+> and <-> moves the device up or down. <n> May move removable device between Hard Disk or Removable Disk <d> Remove a device that is not installed.</d></n></ctrl+enter></enter>
F1 Esc	Help Exit	t∔ S ⇔ S	Select Select	Item Menu	-/+ Enter	Change Select	e Values t ► Sub-Me	F9 Setup Defaults enu F10 Save and Exit

6. Saia da BIOS e salve as alterações realizadas. O computador inicializará com a mídia reinicializável da Acronis.

Se o computador não inicializar com o primeiro dispositivo, ele tentará com o segundo da lista e assim por diante.

5.2 Opções de recuperação

Nas **Opções de recuperação de disco**, você pode configurar as opções para os processos de recuperação de disco/partição e arquivo, respectivamente. Depois da instalação do aplicativo, todas as opções são definidas com os valores iniciais. Você pode alterá-los apenas para a operação de recuperação atual ou para todas as futuras operações de recuperação. Marque a caixa de seleção **Salvar as configurações como padrão** para aplicar as configurações modificadas a todas as futuras operações de recuperação se todas as futuras operações de recuperação modificadas a todas as futuras operações de recuperação por padrão.

Se você quiser redefinir as opções modificadas com os valores iniciais definidos após a instalação do produto, clique no botão **Redefinir para as configurações iniciais**.

Nesta seção

Modo de recuperação de disco	58
Pré/pós-comandos para recuperação	58
Opção de validação	59
Reiniciar o computador	59
Opções de recuperação de arquivo	59
Opções de substituição de arquivo	59
Desempenho da operação de recuperação	60
Notificações para a operação de recuperação	60

5.2.1 Modo de recuperação de disco

Com esta opção, é possível selecionar o modo de recuperação de disco para backups de imagem.

 Recuperar setor por setor - marque esta caixa de seleção se quiser recuperar os setores de discos ou partições usados ou não usados. Esta opção só será efetivada quando você optar por recuperar um backup de setor por setor.

5.2.2 Pré/pós-comandos para recuperação

Você pode especificar comandos (ou até arquivos batch) que serão executados automaticamente antes e depois do processo de recuperação.

Por exemplo, você pode pretender iniciar/parar certos processos do Windows ou procurar por vírus nos seus dados antes da recuperação.

Para especificar os comandos (arquivos batch):

- Selecione um comando a ser executado antes do processo de recuperação iniciar no campo Pré-comando. Para criar um novo comando ou selecionar um arquivo batch novo, clique no botão Editar.
- Selecione um comando a ser executado após o processo de backup terminar no campo Pós-comando. Para criar um novo comando ou selecionar um arquivo batch novo, clique no botão Editar.

Não execute comandos interativos, ou seja, comandos que requeiram a ação do usuário (por exemplo, "pausa"). Estes comandos não são suportados.

5.2.2.1 Editar o comando de usuário para recuperação

Você pode especificar comandos de usuário a serem executados antes ou depois da recuperação:

- No campo Comando, digite um comando ou selecione-o na lista. Clique em ... para selecionar um arquivo batch.
- No campo Diretório de trabalho, digite um caminho para a execução do comando ou selecione-o na lista de caminhos inseridos anteriormente.
- No campo **Argumentos**, insira ou selecione os argumentos de execução do comando na lista.

Ao desativar o parâmetro **Não realizar operações até a execução dos comandos estar concluída** (ativado por padrão), você permitirá que o processo de recuperação seja executado com o comando.

O parâmetro **Abortar a operação se o comando do usuário falhar** (ativado por padrão) anulará a operação se ocorrerem erros na execução do comando.

Você pode testar o comando inserido clicando no botão **Testar comando**.

5.2.3 Opção de validação

- Validar arquivo de backup antes da recuperação ative esta opção para verificar a integridade do backup antes da recuperação.
- Verificar o sistema de arquivos após a recuperação ative esta opção para verificar a integridade do sistema de arquivos na partição recuperada.

Somente os sistemas de arquivos FAT16/32 e NTFS podem ser verificados.

O sistema de arquivos não será verificado se for necessário um reinício durante a recuperação, por exemplo, ao recuperar a partição do sistema para o local original.

5.2.4 Reiniciar o computador

Se você quiser que o computador reinicie automaticamente se isso for necessário para a recuperação, marque a caixa de seleção **Reiniciar o computador automaticamente se necessário para a recuperação**. Essa opção pode ser utilizada se for preciso recuperar uma partição bloqueada pelo sistema operacional.

5.2.5 Opções de recuperação de arquivo

Você pode selecionar as seguintes opções de recuperação de arquivo:

- Recuperar arquivos com as configurações de segurança originais se as configurações de segurança dos arquivos forem preservadas durante o backup (consulte Configurações de segurança em nível de arquivo para backup (p. 34)), você pode escolher recuperá-las ou deixar os arquivos herdarem as configurações de segurança da pasta onde serão recuperados. Esta opção só tem efeito quando são recuperados arquivos a partir de backups de arquivo/pasta.
- Definir a data e hora atuais para os arquivos recuperados você pode escolher entre recuperar a data e a hora dos arquivos a partir do backup ou atribuir a data e hora atuais aos arquivos. Por padrão, serão atribuídas a data e a hora dos arquivos a partir do backup.

5.2.6 Opções de substituição de arquivo

Selecione o que fazer se o programa encontrar um arquivo na pasta de destino com o mesmo nome do backup:

Esta opção está disponível apenas durante a restauração de dados com backups de nível de arquivo.

Marcar a caixa de seleção **Substituir arquivos existentes** dará aos arquivos do backup prioridade incondicional sobre os arquivos no disco rígido, apesar de, por padrão, os arquivos e as pastas mais recentes estarem protegidos contra substituição. Se você também deseja substituir esses arquivos e pastas, desmarque a respectiva caixa de seleção.

Se não precisar substituir alguns arquivos:

- Marque/desmarque a caixa de seleção Pastas e arquivos ocultos para ativar/desativar a substituição de todos os arquivos e pastas ocultos.
- Marque/desmarque a caixa de seleção Pastas e arquivos de sistema para ativar/desativar a substituição de todos os arquivos e pastas de sistema.
- Marque/desmarque a caixa de seleção Pastas e arquivos mais recentes para ativar/desativar a substituição de todos os novos arquivos e pastas.

- Clique em Adicionar arquivos e pastas específicos para gerenciar a lista de arquivos e pastas personalizados que você não pretende substituir.
 - Para desativar a substituição de arquivos específicos, clique no botão Adicionar... para criar um critério de exclusão.
 - Quando especificar os critérios, você poderá utilizar os caracteres curinga comuns do Windows. Por exemplo, para preservar todos os arquivos com a extensão.exe, você pode adicionar *.exe. Adicionar My???.exe preservará todos os arquivos .exe com nomes compostos por cinco símbolos e que comecem por "meu".

Para excluir um critério que, por exemplo, tenha sido adicionado por engano, clique no ícone de Excluir à direita do critério.

5.2.7 Desempenho da operação de recuperação

Na guia **Desempenho**, você pode definir as seguintes configurações:

Prioridade da operação

A alteração da prioridade de um processo de recuperação ou backup pode tornar sua execução mais rápida ou mais devagar (dependendo se houve aumento ou redução da prioridade), mas pode também afetar adversamente o desempenho de outros programas em execução. A prioridade de qualquer processo sendo executado no sistema determina a quantidade de uso da CPU e os recursos do sistema alocados para esse processo. A redução da prioridade da operação liberará mais recursos para outras tarefas da CPU. O aumento da prioridade do backup ou da recuperação pode acelerar o processo ao retirar os recursos de outros processos em execução. O efeito dependerá do uso total da CPU e de outros fatores.

Você pode configurar a prioridade da operação como:

- Baixa (ativada por padrão) o processo de backup ou recuperação é mais lento, mas o desempenho de outros programas é mais alto.
- Normal o processo de backup ou recuperação terá a mesma prioridade de outros processos.
- Alta o processo de backup ou recuperação é mais rápido, mas o desempenho de outros programas é reduzido. A seleção dessa opção pode resultar no uso de 100% da CPU por parte do Acronis True Image HD.

5.2.8 Notificações para a operação de recuperação

Limite de espaço livre em disco

Convém ser notificado quando o espaço livre no armazenamento de backups for inferior ao valor limite especificado. Se após o início do backup, o Acronis True Image HD verificar que o espaço livre no local de backup selecionado for inferior ao valor especificado, o programa não iniciará o processo de backup, mas informará você imediatamente por meio de uma mensagem apropriada. A mensagem apresentará três opções: ignorar e continuar com o backup, procurar outro local para o backup ou cancelar o backup.

Se o espaço livre ficar inferior ao valor especificado enquanto o backup está a ser executado, o programa apresentará a mesma mensagem e terá de tomar as mesmas decisões.

Para definir o limite de espaço livre no disco:

 Marque a caixa de seleção Mostrar mensagem de notificação em caso de espaço livre em disco insuficiente. • Na caixa Tamanho, digite ou selecione um valor de limite e escolha uma unidade de medida

O Acronis True Image HD pode monitorar o espaço livre nos seguintes dispositivos de armazenamento:

- Unidades de disco rígido locais
- Placas e unidades USB
- Compartilhamentos de rede (PME/NFS)

A mensagem não será exibida se a caixa de seleção **Não mostrar mensagens e caixas de diálogo durante o processamento (modo silencioso)** estiver marcada nas configurações de **Tratamento de erros**.

Esta opção não pode ser ativada para servidores FTP e unidades de CD/DVD.

6 Ferramentas

As ferramentas e os utilitários da Intel incluem ferramentas de proteção, ferramentas de montagem, utilitário de disco de clonagem e utilitários de segurança e privacidade, e utilitários de gerenciamento de discos.

Ferramentas de proteção

Criador de mídia de recuperação (p. 63)

Permite criar uma mídia de recuperação inicializável com produtos da Acronis (ou seus componentes especificados) instalados no computador.

Clonagem de disco

Clonar disco (p. 71)

Utilize o Assistente de disco clone se precisar clonar a unidade de disco rígido copiando as partições para outro disco rígido.

Segurança e privacidade

Acronis DriveCleanser (p. 79)

O utilitário Acronis DriveCleanser permite a destruição segura dos dados no disco rígido.

Gerenciamento de disco

Adicionar novo disco (p. 84)

O Assistente de adição de novo disco ajuda a adicionar uma nova unidade de disco rígido ao computador. Você poderá preparar a nova unidade de disco rígido por meio da criação e formatação de novas partições nesse disco rígido.

Montagem de imagem

Montar imagem (p. 88)

Com esta ferramenta, você pode explorar uma imagem criada anteriormente. Você poderá atribuir letras de unidade temporárias às imagens de partição e acessar facilmente essas imagens como unidades lógicas comuns.

Desmontar imagem (p. 89)

Com esta ferramenta, você pode desmontar as unidades lógicas temporárias que criou para explorar uma imagem.

6.1 Criar mídia de recuperação inicializável

Você pode executar o Acronis True Image a partir de uma mídia de inicialização de emergência em um sistema bare-metal ou em um computador que não consegue inicializar. Você pode até mesmo fazer backup de discos em um computador sem o Windows instalado, copiando todos os dados para o backup por meio da criação de uma imagem do disco no modo setor por setor. Para isso, é necessária uma mídia reinicializável que tenha uma cópia da versão independente do Acronis True Image instalada.

Como posso obter uma mídia reinicializável:

- Use o CD de instalação fornecido com o produto.
- Torne uma mídia reinicializável com o Criador de mídia da Acronis (p. 63):
 - CD vazio

- DVD vazio
- Unidade flash USB

Observação: os dados que podem estar contidos não serão modificados.

Crie um arquivo de imagem .iso para depois ser gravado em um CD ou um DVD.

6.1.1 Criador de mídia da Acronis

O Criador de mídia da Acronis permite que uma unidade flash USB ou um disco CD/DVD vazio sejam inicializáveis. Se o Windows não iniciar, use a mídia reinicializável para executar uma versão independente do True Image e recuperar o computador.

Você pode criar vários tipos de mídia reinicializável:

Mídia de recuperação inicializável da Acronis

Esta tipo é recomendado para a maioria dos usuários.

Observações

- Se você usa mídia não óptica, a mídia deverá ter o sistema de arquivos FAT16 ou FAT32.
- Se o Criador de mídia da Acronis não reconhecer sua unidade flash USB, tente usar o procedimento descrito no artigo da base de dados de conhecimento da Acronis em <u>http://kb.acronis.com/content/1526</u>.
- Ao inicializar com a mídia de recuperação, você não pode fazer backups em discos ou partições com sistemas de arquivos Ext2/Ext3/Ext4, ReiserFS e Linux SWAP.
- Ao inicializar com a mídia de recuperação e utilizar uma versão independente do Acronis True Image, você não poderá recuperar arquivos e pastas criptografados utilizando a criptografia disponível no Windows XP e em sistemas operacionais posteriores. Para obter mais informações, consulte Configurações de segurança no nível de arquivo para backup (p. 34). Por outro lado, os backups criptografados com o recurso de criptografia do Acronis True Image podem ser recuperados.

6.1.1.1 Criar uma mídia reinicializável

Para criar uma mídia reinicializável:

- 1. Conecte uma unidade flash USB ou insira um CD ou DVD vazio.
- 2. Inicie o Acronis True Image HD.
- 3. Na seção Ferramentas, clique em Criador de mídia de recuperação.
- 4. Escolha o tipo de mídia que deseja criar. Consulte Criador de mídia da Acronis para obter detalhes.
- 5. Selecione um destino para a mídia:
 - CD
 - DVD
 - Unidade flash USB (disponível somente para mídia de recuperação inicializável da Acronis)
 Se sua unidade tem um sistema de arquivos incompatível, o Acronis True Image sugere formatá-lo como um sistema de arquivos FAT.

Aviso! A formatação apaga todos os dados permanentemente do disco.

Arquivo de imagem ISO

Você precisará especificar o nome do arquivo .iso e a pasta de destino.

Depois de criar o arquivo .iso, você poderá gravá-lo em um CD ou DVD. Por exemplo, no Windows 7 e posterior, é possível fazer isso usando uma ferramenta interna de gravação. No Windows Explorer, clique duas vezes no arquivo de imagem ISO e clique em **Gravar**.

6. Clique em Prosseguir.

6.1.1.2 Parâmetros de inicialização de mídia reinicializável

Aqui você pode definir os parâmetros de inicialização da mídia reinicializável para configurar as opções de inicialização da mídia de recuperação e assim garantir uma melhor compatibilidade com hardware diferente. Há várias opções disponíveis (nousb, nomouse, noapic, entre outras). Esses parâmetros são fornecidos para usuários avançados. Caso se depare com algum problema de compatibilidade de hardware ao testar a inicialização da mídia de recuperação, talvez seja melhor contatar a equipe de suporte do produto.

Para adicionar um parâmetro de inicialização

- Insira um comando no campo Parâmetros.
- Após especificar os parâmetros de inicialização, clique em Avançar para continuar.

Parâmetros adicionais que podem ser aplicados antes de inicializar o kernel Linux

Descrição

Os parâmetros a seguir podem ser usados para carregar o kernel Linux em um modo especial:

acpi=off

Desabilita a ACPI e pode ajudar com uma configuração de hardware específica.

noapic

Desabilita o APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller, controlador avançado de interrupção programável) e pode ajudar com uma configuração de hardware específica.

nousb

Desabilita o carregamento dos módulos USB.

nousb2

Desabilita o suporte a USB 2.0. Os dispositivos com USB 1.1 ainda funcionam com essa opção. Ela permite que se usem algumas unidades USB no modo USB 1.1 se não funcionarem no modo USB 2.0.

quiet

Esse parâmetro é habilitado por padrão e as mensagens de inicialização não são exibidas. Se ele for excluído, as mensagens de inicialização serão exibidas quando o kernel Linux for carregado, e o shell de comando será oferecido antes de o programa da Acronis ser executado.

nodma

Desabilita DMA para todas as unidades de disco IDE. Evita que o kernel congele em algum hardware.

nofw

Desabilita o suporte ao FireWire (IEEE1394).

nopcmcia

Desabilita a detecção de hardware PCMCIA.

nomouse

Desabilita o suporte ao mouse.

[module name]=off

Desabilita o módulo (por exemplo: sata_sis=off).

pci=bios

Força o uso do BIOS PCI e não permite acessar o dispositivo de hardware diretamente. Por exemplo, esse parâmetro poderá ser usado se a máquina tiver uma ponte PCI host não padrão.

pci=nobios

Não permite o uso do BIOS PCI. São permitidos apenas os métodos de acesso direito ao hardware. Por exemplo, esse parâmetro poderá ser usado se ocorrerem falhas na inicialização, provavelmente causadas pelo BIOS.

pci=biosirq

Utiliza as chamadas do BIOS PCI para obter a tabela de roteamento de interrupção. É sabido que essas chamadas apresentam bugs em várias máquinas e que param a máquina quando são utilizadas. No entanto, em outros computadores, essa é a única maneira de obter a tabela de roteamento de interrupção. Tente essa opção se o kernel não conseguir alocar os IRQs ou descobrir barramentos PCI secundários na placa-mãe.

vga=ask

Obtém a lista dos modos de vídeo disponível para sua placa de vídeo e permite selecionar o modo de vídeo mais adequado para a placa de vídeo e o monitor. Tente essa opção, se o modo de vídeo selecionado automaticamente não for adequado ao seu hardware.

6.1.2 Assegurar que a mídia de recuperação pode ser usada quando necessário

Para maximizar as chances de recuperação do computador, você deve testar se o computador consegue inicializar com a mídia de recuperação. Além disso, é preciso verificar se a mídia de recuperação reconhece todos os dispositivos do computador, como unidades de disco rígido, mouse, teclado e adaptador de rede.

Para testar a mídia de recuperação

Se você usa unidades externas para armazenar seus backups, conecte as unidades antes de inicializar com o CD de recuperação. Caso contrário, pode ser que o programa não os detecte.

- Configure o computador para possibilitar a inicialização com a mídia de recuperação. Torne o dispositivo com a mídia de recuperação (unidade de CD-ROM/DVD-ROM ou stick USB) o primeiro dispositivo de inicialização. Consulte Organizar a ordem de inicialização na BIOS.
- 2. Se você tiver um CD de recuperação, pressione uma tecla para inicializar a partir do CD assim que for exibido o aviso "Pressione qualquer tecla para inicializar com o CD". Se você não pressionar uma tecla em cinco segundos, precisará reiniciar o computador.
- 3. Após a exibição do menu de inicialização, escolha Acronis True Image.

Se seu mouse sem fio não funcionar, tente substituí-lo por um com fio. A mesma recomendação aplica-se ao teclado.

Se você não tiver um mouse ou um teclado extras, contate o Suporte da Acronis. Eles criarão um CD de resgate personalizado que terá drivers para seus modelos de mouse e teclado. O processo de localização

dos drivers apropriados e de criação do CD de resgate personalizado pode ser demorado. Além disso, pode ser impossível para alguns modelos.



4. Quando o programa iniciar, é recomendável tentar recuperar alguns arquivos do backup. Uma recuperação de teste permite que você verifique se seu CD pode ser usado para recuperação. Você também deve verificar se o programa detecta todas as unidades de disco rígido no sistema.

Se você tiver uma unidade de disco rígido extra, recomendamos que experimente uma recuperação de teste da partição de sistema nessa unidade de disco rígido.

Como testar a recuperação e verificar as unidades e o adaptador de rede

 Se você tem backups de arquivos, inicie o Assistente de recuperação clicando em Recuperação -> Recuperação de arquivo na barra de ferramentas.

Se você tiver somente um backup de disco e partição, o Assistente de recuperação também iniciará e o procedimento de recuperação será semelhante. Nesse caso, é preciso selecionar **Recuperar arquivos e pastas selecionados** na etapa **Método de recuperação**.

2. Selecione um backup na etapa Local de arquivo e clique em Próximo.

Recovery Wizard					
Recovery Wizard					
Required steps:	Select a backup fro	m which to recover			
Archive selection					
Recovery method	🖸 Details	_	-	_	_
Location selection	Name	Created	Com	Rating	Method
What to recover	Images				· ·
Finish	⊯ 🗐 My_system Nonstop Backup Stora ⊛ 🃭 Nonstop backup	iges			- •
	File Backups				^
	Pictures	3/1/11 11:21:34 AM		ធធ ធ៌ដំដ	Full backup
räcton i Hijos	•	ш			Þ
	Path: F:\Pictures.tib				Browse
0				Next >	<u>C</u> ancel

- 3. Ao recuperar arquivos com o CD de recuperação, você pode selecionar somente um novo local para os arquivos que serão recuperados. Portanto, basta clicar em **Próximo** na etapa **Seleção de local**.
- 4. Depois que a janela **Destino** abrir, verifique se todas as unidades aparecem em **Meu computador**.

Se você armazenar os backups na rede, também deverá verificar se consegue acessar a rede.

Se nenhum computador estiver visível na rede, mas o ícone de **Computadores próximos a mim** estiver em **Meu computador**, especifique as configurações de rede manualmente. Para fazer isso, abra a janela disponível em **Ferramentas e utilitários** \rightarrow **Opções** \rightarrow **Adaptadores de rede**.

Se o ícone de **Computadores próximos a mim** não estiver disponível em **Meu computador**, podem existir problemas com a placa de rede ou com o driver da placa fornecido com o Acronis True Image HD.

Recovery Wizard				
Required steps: V Archive selection	Select new file destination			
♥ Destination What to recover Finish	 My Computer System Reserved (C.) Local Disk (D.) New Volume (E.) New Volume (F.) Stereory CLE BIN My backups System Volume Informat System Volume Informat Trime Explorer Storage Trial recovery Computers Near Me 	Name No items to display	Dat	e Type
	Folder: F:\Trial recovery\	•	ш	•
0			Next >	<u>C</u> ancel

- 5. Selecione o destino dos arquivos e clique em Próximo.
- 6. Selecione vários arquivos para recuperação marcando as respectivas caixas e clique em **Próximo**.

Required steps:	Select files and folders	to recover			
Archive selection Location selection Destination What to recover Einish	Backup archive	Name Corsica 002.jpg Corsica 003.jpg Corsica 007.jpg Corsica 012.jpg Corsica 013.jpg Corsica 013.jpg	Date 4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7:	Type File File File File File File	Size 2,404 2,692 3,052 3,196 2,692 3,280
		Corsica 020.jpg Corsica 020.jpg Corsica 022.jpg Corsica 024.jpg Corsica 024.jpg Corsica 030.jpg Corsica 032.jpg Corsica 033.jpg Corsica 034.jpg	4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7:	File File File File File File File File	3,188 2,888 2,704 2,720 3,452 2,352 2,376 2,724
Optional steps; <u>Overwrite options</u>		Corsica 038.jpg Corsica 039.jpg Corsica 040.jpg Corsica 041.jpg Corsica 042.jpg Corsica 048.jpg	4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7: 4/12/09 7:	File File File File File File	2,376 2,644 2,372 2,812 2,256 2,248

- 7. Clique em Prosseguir na janela Resumo para iniciar a recuperação.
- 8. Após a recuperação, saia do Acronis True Image independente.

Agora você pode ter certeza de que o CD de recuperação será útil quando necessário.

6.1.2.1 Selecionar o modo de vídeo ao inicializar com a mídia de recuperação

Ao inicializar com a mídia de recuperação, o modo de vídeo ideal é selecionado automaticamente dependendo das especificações de sua placa de vídeo e do monitor. Contudo, por vezes, o programa pode selecionar o modo de vídeo errado, que não é adequado para o hardware. Nesse caso, você pode selecionar um modo de vídeo adequado da seguinte maneira:

- 1. Inicialize com a mídia de recuperação. Quando o menu de inicialização aparecer, passe o mouse sobre o item **Acronis True Image HD** e pressione a tecla F11.
- 2. Quando a linha de comando aparecer, digite "vga=ask" (sem aspas) e clique em OK.

	Idioma Português brasileiro 🚽
Acron	Acronis True Image 2016
True Ir	Menu de inicialização
	Insira a linha de comando kernel Linux: 2016 (64-bit)
	quiet ask=vga
*	O <u>K</u> <u>C</u> ancelar
	Iniciar o Windows
	utilizando o teclado numérico. Pressione a tecla ALT esquerda + a tecla sHIFT esquerda + NUM LOCK ou CTRL-M ou F10 e controle o cursor utilizando as teclas do teclado numérico.

- 3. Selecione **Acronis True Image HD** no menu de inicialização para continuar a inicializar com a mídia de recuperação. Para ver os modos de vídeo disponíveis, pressione a tecla Enter quando a mensagem adequada aparecer.
- Escolha um modo de vídeo que acredite ser o mais adequado para o monitor e digite seu número na linha de comando. Por exemplo, digitar 338 seleciona o modo de vídeo 1600x1200x16 (consulte a figura abaixo).

333	1024×768×16	VESA	334	1152x864x16	VESA	335	1280×960×16	VESA
336	1280×1024×16	VESA	337	1400×1050×16	VESA	338	1600×1200×16	VESA
339	1792×1344×16	VESA	33A	1856×1392×16	VESA	33B	1920×1440×16	VESA
33C	320×200×32	VESA	33D	320×400×32	VESA	33E	640×400×32	VESA
33F	640×480×32	VESA	340	800×600×32	VESA	341	1024×768×32	VESA
342	1152×864×32	VESA	343	1280×960×32	VESA	344	1280×1024×32	VESA
345	1400×1050×32	VESA	346	1600×1200×32	VESA	347	1792×1344×32	VESA
348	1856×1392×32	VESA	349	1920×1440×32	VESA	34A	1366×768×8	VESA
34B	1366×768×16	VESA	34C	1366x768x32	VESA	34D	1680×1050×8	VESA
34E	1680×1050×16	VESA	34F	1680×1050×32	VESA	350	1920×1200×8	VESA
351	1920×1200×16	VESA	352	1920×1200×32	VESA	353	2048×1536×8	VESA
354	2048×1536×16	VESA	355	2048×1536×32	VESA	356	320x240x8	VESA
357	320×240×16	VESA	358	320×240×32	VESA	359	400×300×8	VESA
35A	400×300×16	VESA	35B	400×300×32	VESA	35C	512×384×8	VESA
35D	512x384x16	VESA	35E	512x384x32	VESA	35F	854×480×8	VESA
360	854×480×16	VESA	361	854×480×32	VESA	362	1280×720×8	VESA
363	1280×720×16	VESA	364	1280×720×32	VESA	365	1920×1080×8	VESA
366	1920×1080×16	VESA	367	1920×1080×32	VESA	368	1280×800×8	VESA
369	1280×800×16	VESA	36A	1280×800×32	VESA	36B	1440×900×8	VESA
36C	1440×900×16	VESA	36D	1440×900×32	VESA	36E	720×480×8	VESA
36F	720×480×16	VESA	370	720x480x32	VESA	371	720×576×8	VESA
372	720x576x16	VESA	373	720x576x32	VESA	374	800×480×8	VESA
375	800×480×16	VESA	376	800x480x32	VESA	377	1280x768x8	VESA
378	1280x768x16	VESA	379	1280x768x32	VESA			
Enter	a video mode	or "scai	n" ta	o scan for add	litional	Mode	es:	

5. Aguarde até que o Acronis True Image HD inicie e certifique-se de que a qualidade da tela de boas-vindas exibida no monitor seja adequada.

Para testar outro modo de vídeo, feche o Acronis True Image HD e repita o procedimento indicado acima.

Depois de encontrar o modo de vídeo ideal para o hardware, você poderá criar uma nova mídia de recuperação inicializável que selecionará automaticamente esse modo de vídeo.

Para fazer isso, inicie o Criador de mídia da Acronis, selecione os componentes de mídia necessários e digite o número do modo com o prefixo "0x" (0x338 neste exemplo) na linha de comando na etapa "Parâmetros de inicialização de mídia reinicializável" e crie a mídia da forma habitual.

7 Clonagem de disco e migração

Esta operação copia todo o conteúdo de uma unidade de disco para outra. Esse procedimento pode ser necessário, por exemplo, quando você quer clonar o sistema operacional, os aplicativos e os dados em um disco novo e com mais capacidade. Isso pode ser feito de duas maneiras:

- Use o utilitário de clonagem de disco (p. 71).
- Faça backup da antiga unidade de disco e recupere-a na nova (p. 45).

Nesta seção

Informações gerais	.71
Preparar para a migração	.76

7.1.1 Informações gerais

Você pode perceber que o disco rígido não tem espaço suficiente para o sistema operacional e os aplicativos instalados, impedindo a atualização do software ou a instalação de novos aplicativos. Nesse caso, será necessário transferir o sistema para um disco rígido com capacidade maior.

Para transferir o sistema, primeiramente você instala o novo disco no computador. Se seu computador não dispõe de um compartimento para outro disco rígido, você pode instalá-lo temporariamente no lugar da unidade de CD. Se isso não for possível, você pode clonar um disco rígido, criando uma imagem do disco e recuperando-a para um novo disco rígido com partições maiores.

Aviso! Se você clonar um disco com o Windows em uma unidade de disco rígido USB externa, não poderá usá-la para inicializar. O Windows não oferece suporte a inicialização em unidades de disco rígido USB externas. Em vez disso, clone no SSD ou HDD interno.

Para obter os melhores resultados, instale a unidade de destino (nova) no local onde pretende usá-la e a unidade de origem em outro local, como um dispositivo USB externo. Essa recomendação é especialmente importante para laptops.

Nas telas do programa, as partições danificadas são marcadas com um círculo vermelho com uma cruz branca no canto superior esquerdo. Antes de iniciar a clonagem, verifique se esses discos apresentam erros utilizando as ferramentas apropriadas do sistema operacional.

É altamente recomendável criar um backup de todo o disco original como medida de segurança. Esse procedimento pode salvar seus dados se ocorrer algum problema com o disco rígido original durante a clonagem. Para obter informações sobre como criar um backup desse tipo, consulte Fazer backup de partições e discos. Após criar o backup, não deixe de validá-lo.

Para clonar um disco:

- Clique em Clonar disco na guia Ferramentas e utilitários da tela Inicial.
- Siga as etapas no Assistente de clonagem do disco.

7.1.1.1 Assistente de disco clone

Antes de começar, é aconselhável ler informações gerais sobre o Utilitário de clonagem de disco (p. 71).

Para clonar um disco:

- 1. Na barra lateral, clique em **Conta** e em **Disco clone**.
- 2. Na etapa Modo clone, escolha um modo de transferência.
 - Automático recomendado na maioria dos casos.
 - Manual permite mais flexibilidade na transferência de dados. O modo manual pode ser útil se houver necessidade de alterar o layout da partição do disco.

Se o programa encontrar dois discos, um particionado e outro não, ele reconhecerá automaticamente o disco particionado como o disco de origem e o disco não particionado como o disco de destino. Nesse caso, as próximas etapas não serão necessárias e você será conduzido à tela Resumo da clonagem.

3. Na etapa **Disco de origem**, selecione o disco que deseja clonar.

Assistente de d	isco clone								
Passos necessários:	Selecione o	disco rígido de	origem na lista abaixo.						
V Modo Clone	📲 Propriedades do disco								
nisco de origem	Unidade	Capacidade	Modelo		Interface				
Disco de destino	📓 Disco 1	16	GB VMware, VMware Virtual S 1.0		SCSI				
Concluir	Disco 2	16	GB VMware, VMware Virtual S1.0		SCSI				
	🔲 Disco 3	16	GB VMware, VMware Virtual S 1.0		SCSI				
	16 GB S C: 15.96	gb NTFS							
	🚺 Primário/Lógi	co/Dinâmico 🔳 Acr	onis Secure Zone 🛛 Não alocado	/Sem suporte					
0				Próximo >	<u>C</u> ancelar				

O Acronis True Image HD não oferece suporte a clonagem de discos dinâmicos.

4. Na etapa **Disco de destino**, selecione o disco de destino para os dados clonados.

Se o disco de destino selecionado contiver partições, será preciso confirmar a exclusão das partições. Observe que a verdadeira destruição dos dados só será realizada quando você clicar em **Prosseguir** na última etapa do assistente.

Se um dos discos não estiver particionado, o programa o reconhecerá automaticamente como o disco de destino e ignorará esta etapa.

- 5. [Esta etapa só está disponível no modo de clonagem manual]. Na etapa **Método para mover**, escolha um método para mover os dados.
 - Como está uma nova partição será criada para cada partição antiga que seja do mesmo tamanho e tipo, sistema de arquivos e nome. O espaço não usado permanecerá não alocado.
 - Proporcional o espaço do novo disco será proporcionalmente distribuído entre as partições clonadas.
 - Manual você mesmo especificará um novo tamanho e outros parâmetros.
- 6. [Esta etapa só está disponível no modo de clonagem manual]. Na etapa **Alterar layout do disco**, você pode editar as configurações das partições que serão criadas no disco de destino. Consulte Particionamento manual (p. 74) para obter detalhes.
- 7. [Etapa opcional] Na etapa **O que excluir**, você pode especificar os arquivos e as pastas que não serão clonados. Consulte Excluir itens da clonagem (p. 75) para obter detalhes.
- 8. Na etapa **Concluir**, verifique se as configurações definidas atendem às suas necessidades e clique em **Prosseguir**.

Assistente de disc Passos necessários: Modo Clone	Resumo
 ✓ <u>Disco de origem</u> ✓ <u>Disco de destino</u> 	Disco de origem: Disco 1 Disco de destino: Disco 2
√ <u>Método de restauração</u> ∲ Concluir	
	Antes: 16 GB New Volume (D:) 15.00 GB NTFS
	Após: 16 GB S C: 15.96 GB NTFS
Passos opcionais: <u>O que excluir</u>	Primário/Lógico/Dinâmico Acronis Secure Zone Mão alocado/Sem suporte O disco selecionado será restaurado como estiver (o layout do disco permanecerá MBR).
0	Opções do 🛛 🛛 Prosseguir 🖉 Cancelar

Se a operação de clonagem for interrompida por algum motivo, você terá que configurar e reiniciar o procedimento. Você não perderá seus dados, porque o Acronis True Image não altera o disco nem os dados originais armazenados nele durante a clonagem.

Clonar um disco que contém o sistema operacional atualmente ativo requer uma reinicialização. Nesse caso, depois de clicar em **Prosseguir**, você terá que confirmar a reinicialização. Cancelar a reinicialização cancela todo o procedimento. Por padrão, o Acronis True Image HD desliga o computador após o processo de clonagem. Dessa forma, você pode alterar a posição dos jumpers mestre/subordinado e remover uma das unidades de disco rígido.

7.1.1.2 Particionamento manual

O método de transferência manual permite redimensionar as partições no novo disco. Por padrão, o programa as redimensiona proporcionalmente.

G Assistente de disc	co clone				- • •
Passos necessários:	Selecione partições no seu	novo disco rígido	na lista abaixo		
V Modo Clone	🖉 Editar 📲 Propriedades			🖻 Es	colher colunas
V <u>Disco de origem</u> V <u>Disco de destino</u>	Partição Disco 2	Sinalizadores	Capacidade	Espaço livre	Тіро
🦞 Método de restauração	📓 NTFS (Não rotulado) (C:)	Pri	15.96 GB	2.983 GB	NTFS
Alterar layout do disco <u>Concluir</u>	NTFS (System Reserved)	Pri,Act.	31.35 MB	7.215 MB	NTFS
	16 GB S C: 15.96 GB NTFS				
<u>O que excluir</u>	🔲 Primário/Lógico/Dinâmico 🔳 A	Acronis Secure Zone 📃 N	ião alocado/Sem sup	orte	
0			(<u>P</u> róximo >	<u>C</u> ancelar

Para editar uma partição:

1. Selecione a partição e clique em Editar. Será aberta a janela Configurações da partição.

🔿 Accistanto da	a direa clana	
Assistente de Passos necessários: Modo Clone Disco de origem Disco de origem Disco de destino Método de restaure Método para move Alterar layout do di	Configurações da partição Configurações da partição a ser criada. Tamanho: Min. de 1292 GB Partição C: 1455 GB. ITIFS Espaço usado Espaço livre Espaço não alocado	Max. de 1596 GB
Conclur	Tamanho da partição: 14.55	
Passos opcionais: <u>O que excluir</u>	C Lógica	Aceitar Cancelar

- 2. Especifique as seguintes configurações para a partição:
 - Tamanho e posição
 - Sistema de arquivos
 - Tipo de partição (disponível somente para discos MBR)

Letra e nome da partição

Consulte Configurações de partição (p. 87) para obter detalhes.

3. Clique em Aceitar.

Cuidado! Clicar em qualquer etapa anterior do assistente na barra lateral nesta janela redefinirá todas as alterações de tamanho e local selecionadas, e por isso você terá que especificá-las novamente.

7.1.1.3 Excluir itens da clonagem

Se você não quiser clonar arquivos específicos de um disco de origem (por exemplo, quando seu disco de destino é menor que o de origem), poderá excluí-los na etapa **O que excluir**.

Não é recomendável excluir arquivos do sistema e ocultos ao clonar a partição do sistema.

Passos necessários:	Excluir por arquivos e pastas Exclu	ir por máscaras			
 Modo Clone Disco de origem Disco de destino Método de restauração Método para mover Alterar layout do disco Concluir 	Meu computador Disco local (C:) SRecycle.Bin SP global computation Program Files Program Files Program Data ProgramData ProgramDataTechSmitt System Volume Inform: System Volume Inform: System Reserved (?)	Nome I LANGUAGE CABRK.DLL CGLPT9X.VXD CGLPT9X.VXD DEFAULT.BAR descript.ion FRERES32.DLL HISTORY.TXT KEYBOARD.TXT NO.BAR REGISTER.RTF SHARE_NT.EXE TCUNINST.EXE	Data 3/11/2010 4: 1/1/2007 6:5 1/1/2007 6:5 1/1/2007 12: 3/11/2010 4: 1/1/2007 6:5	Tipo Pasta de arquivos arquivo	E
Passos opcionais:	13.1 GB			2.9 GB	-1

Há duas maneiras de excluir arquivos e pastas:

- Excluir por arquivos e pastas esta guia permite que você selecione arquivos e pastas específicos na árvore de pastas.
- Excluir por máscaras esta guia permite que você exclua um grupo de arquivos por máscara ou um arquivo específico por nome ou caminho.

Para adicionar um critério de exclusão, clique em **Adicionar**, digite um nome de arquivo ou uma máscara e clique em **OK**. Você pode adicionar quantos arquivos e máscaras quiser.

Exemplos de critérios de exclusão:

- Você pode inserir nomes de arquivo explícitos:
 - *file.ext* são excluídos da clonagem todos os arquivos deste tipo.
 - C:\file.ext- o arquivo file.ext no disco C: será excluído.
- Você pode usar caracteres curinga (* e ?):
 - *.ext todos os arquivos com uma extensão .ext serão excluídos.

- ??nome.ext serão excluídos todos os arquivos com extensão .ext, com seis letras em seus nomes (começando com dois símbolos quaisquer (??) e terminando com nome).
- Você pode inserir o caminho de uma pasta:
 - C:\my pictures pasta my pictures no disco C: será excluído.

Você pode editar e remover critérios de exclusão usando os botões correspondentes no painel à direita.

7.1.2 Preparar para a migração

As unidades de estado sólido se tornaram bem comuns. Muitos usuários decidiram substituir os discos rígidos do sistema por um SSD para melhorar o desempenho do sistema de disco. Essa substituição pode gerar uma série de dúvidas.

Primeiramente, certifique-se de que o Acronis True Image HD consegue detectar o novo SSD tanto no Windows quanto na mídia de recuperação da Acronis. Se houver algum problema, consulte O que fazer se o Acronis True Image HD não reconhecer o SSD (p. 77).

Tamanho do SSD

Os SSDs ainda são relativamente caros, por isso, o tamanho do novo SSD provavelmente será menor do que do disco rígido antigo. Isso pode ser um problema se o seu disco rígido tiver o sistema operacional, programas e dados.

Partimos do pressuposto que, antes de comprar o SSD, você estimou o espaço ocupado pelo sistema operacional e pelos aplicativos e selecionou um SSD com capacidade de reserva razoável.

Se o espaço ocupado no disco rígido antigo exceder o tamanho do SSD, você precisará liberar espaço no disco do sistema para possibilitar a migração. Consulte O que fazer se o SSD não tiver espaço suficiente para todo o conteúdo do HDD.

Alinhamento de SSD

Outra preocupação é o alinhamento de SSDs. Para obter o melhor desempenho de um SSD e prolongar sua vida útil, o offset da partição precisa atender a determinados critérios. Na maioria dos casos, não é preciso verificar ou ajustar manualmente o alinhamento; o programa fará isso automaticamente.

Caso necessário, recomendamos que faça o seguinte:

- Crie o backup que você usará na migração no modo do disco. Em outras palavras, faça o backup do disco de origem inteiro e não apenas da partição do sistema.
- Verifique se o SSD de destino não contém partições (o espaço do disco não está alocado). Se seu SSD for novo e nunca tiver sido usado antes, ele não conterá partições.

Para obter mais informações, consulte Suporte do SSD.

Qual método de migração escolher

Se o disco do sistema consiste em uma única partição (sem contar a partição de Sistema Reservado oculta que existe em muitas instalações do Windows 7), você poderá tentar migrar para o SSD usando a ferramenta de clonagem. Para obter mais informações, consulte Clonar um disco rígido.

Entretanto, recomendamos usar o método de backup e recuperação na maioria dos casos. Esse método oferece mais flexibilidade e controle à migração. Consulte Migrar para um SSD usando o método de backup e recuperação (p. 78).

7.1.2.1 O que fazer se o Acronis True Image HD não reconhecer seu SSD

Pode acontecer de o Acronis True Image HD não reconhecer o SSD.

Nesse caso, verifique se o SSD é reconhecido na BIOS.

Se a BIOS de seu computador não mostrar o SSD, verifique se os cabos de alimentação e de dados estão conectados corretamente. Você também pode tentar atualizar os drivers SATA e a BIOS. Se essas sugestões não ajudarem, contate o suporte do fabricante de seu SSD.

Se a BIOS de seu computador não mostrar o SSD, experimente este procedimento:

Para o Windows Vista/Windows 7, digite cmd no campo Pesquisar e pressione Enter.

Para o Windows XP, digite **cmd** no campo Executar e pressione **Enter**.

No prompt da linha de comando, digite:

diskpart

list disk A tela mostrará os discos conectados a seu computador. Localize o número do disco de seu SSD. Use seu tamanho como referência.

select disk N Aqui, N é o número do disco de seu SSD.

clean Essa operação remove todas as informações do SSD e substitui o MBR por um padrão.

exit

exit

Inicie o Acronis True Image HD e verifique se ele detecta o SSD. Se ele detectar o SSD, use a ferramenta Adicionar novo disco para criar uma única partição que ocupe todo o espaço do disco. Ao criar uma partição, verifique se o espaço livre antes da partição é de 1 MB. Para obter mais informações, consulte Adicionar um novo disco rígido (p. 84).

O próximo passo é verificar se sua mídia de recuperação inicializável do Acronis reconhece o SSD.

- 1. Inicialize com a mídia de recuperação.
- Selecione Ferramentas e utilitários -> Adicionar novo disco no menu principal e a tela Seleção de disco mostrará as informações sobre todos os discos rígidos do sistema. Use isso para verificar se o SSD é detectado no ambiente de recuperação.
- 3. Se a tela mostrar seu SSD, clique em Cancelar.

Se a mídia de recuperação não reconhecer o SSD e o modo do controlador SSD for AHCI, tente mudar o modo para IDE (ou ATA em algumas marcas de BIOS) e verifique se isso soluciona o problema.

Atenção! Não inicie o Windows depois de mudar o modo, pois isso pode resultar em problemas graves do sistema. Você deve retornar ao modo AHCI antes de iniciar o Windows.

Se a mídia de recuperação detectar o SSD depois de mudar o modo, use o seguinte procedimento para recuperação ou clonagem na mídia de recuperação:

- 1. Desligue o computador.
- 2. Inicialize em BIOS, mude o modo de AHCI para IDE (ou ATA em algumas marcas de BIOS).
- 3. Inicialize com a mídia de recuperação do Acronis.
- 4. Recupere ou clone o disco.

- 5. Inicialize em BIOS e mude de IDE para AHCI novamente.
- 6. Inicie o Windows.

O que fazer se as sugestões acima não ajudarem

Você pode solicitar uma mídia de recuperação personalizada do Suporte da Acronis. Para obter mais informações, consulte Criar CD de recuperação personalizado.

O processo de localização dos drivers apropriados e de criação da mídia de recuperação personalizada pode ser demorado. Além disso, há casos em que talvez não seja possível encontrar os drivers apropriados.

7.1.2.2 Migrar para o SSD usando o método de backup e recuperação

Você pode usar o procedimento a seguir para todos os sistemas operacionais compatíveis. Primeiramente, vamos considerar um caso simples: o disco do sistema consiste em uma única partição. Observe que, para o Windows 7, o disco do sistema normalmente tem uma partição de Sistema Reservado oculta.

Recomendamos migrar o sistema para um SSD vazio que não tenha partições (espaço em disco não alocado). Se seu SSD for novo e nunca tiver sido usado antes, ele não conterá partições.

Para migrar seu sistema para um SSD:

- 1. Inicie o Acronis True Image HD.
- Crie uma mídia de recuperação da Acronis se ainda não tiver uma. Para fazer isso, na seção Ferramentas, clique em Criar mídia reinicializável e siga as instruções na tela.
- 3. Faça backup de toda a unidade do sistema (no modo de backup de disco) em um disco rígido que não seja o do sistema e o SSD.
- 4. Desligue o computador e remova o disco rígido do sistema.
- 5. Monte o SSD no slot onde estava o disco rígido.

No caso de algumas marcas de SSD, talvez seja preciso inserir o SSD em um slot do PCI Express.

- 6. Inicialize com a mídia de recuperação da Acronis.
- 7. Valide o backup para garantir que ele possa ser usado para recuperação. Para fazer isso, clique em **Recuperação** no painel à esquerda e selecione o backup. Clique no botão direito do mouse, selecione **Validar arquivo** no menu de atalho e clique em **Prosseguir**.
- 8. Depois da validação, clique com o botão direito do mouse no backup e selecione **Recuperar** no menu de atalho.
- 9. Selecione **Restaurar partições e discos inteiros** na etapa do método de recuperação e clique em **Próximo**.
- 10. Selecione o disco do sistema na etapa "O que recuperar".
- 11. Clique em Novo local e selecione o SSD como o novo local do disco do sistema e clique em Aceitar.
- 12. Na próxima etapa, clique em Prosseguir para iniciar a recuperação.
- 13. Após a recuperação, saia da versão independente do Acronis True Image HD.
- 14. Tente inicializar com o SSD e verifique se o Windows e os aplicativos funcionam corretamente.

Se o disco rígido do sistema também contiver uma partição de diagnóstico ou recuperação oculta, o que geralmente ocorre com notebooks, o procedimento será diferente. Normalmente, você precisa redimensionar as partições manualmente durante a recuperação no SSD. Para obter instruções, consulte Recuperar um disco com uma partição oculta (p. 45).

7.2 Ferramentas de segurança e privacidade

O Acronis True Image HD contém o utilitário para destruição segura de dados em uma unidade de disco rígido inteira e em partições individuais.

Ao substituir seu disco rígido antigo por um novo com maior capacidade, você poderá deixar informações confidenciais e pessoais acidentalmente no disco. Essas informações poderão ser recuperadas, mesmo se você reformatou o disco.

O Acronis DriveCleanser oferece a destruição de informações confidenciais nas unidades e/ou partições de disco rígido com a ajuda de técnicas que satisfazem ou ultrapassam a maioria dos padrões estaduais e nacionais. Você pode selecionar um método de destruição de dados apropriado de acordo com a importância das suas informações confidenciais.

Os métodos de destruição de dados estão descritos em detalhe nos Métodos de remoção do disco rígido (p. 83) deste manual.

Nesta seção

Acronis DriveCleanser	79
Métodos de remoção do disco rígido	83

7.2.1 Acronis DriveCleanser

O Acronis DriveCleanser permite que você destrua permanentemente todos os dados nas partições e nos discos rígidos selecionados. Para a destruição, você pode usar um dos algoritmos predefinidos ou criar o seu. Consulte Seleção de algoritmo (p. 80) para obter detalhes.

Por que preciso disso?

Quando você formata a unidade de disco rígido antiga descartando-a, as informações não são destruídas permanentemente e ainda podem ser recuperados. É assim que suas informações pessoais podem acabar nas mãos erradas. Para evitar isso, recomendamos utilizar o Acronis DriveCleanser quando você:

- Substitui a antiga unidade de disco rígido por uma nova e não pretende mais usar a unidade antiga.
- Dá sua antiga unidade de disco rígido para um parente ou um amigo.
- Vende sua antiga unidade de disco rígido.

Como usar o Acronis DriveCleanser

Para destruir permanentemente os dados do disco:

 Clique no botão Iniciar -> Acronis (pasta do produto) -> True Image -> Ferramentas e utilitários -> DriveCleanser.

O assistente do Acronis DriveCleanser é aberto.

- 2. Na etapa **Seleção de origem**, selecione os discos e as partições que deseja remover. Consulte Seleção de origem (p. 80) para obter detalhes.
- 3. Na etapa **Seleção de algoritmo**, selecione um algoritmo a ser usado para a destruição de dados. Consulte Seleção de algoritmo (p. 80) para obter detalhes.
- 4. [etapa opcional] Você pode criar seu próprio algoritmo. Consulte Criar algoritmo personalizado para obter detalhes.

- 5. [etapa opcional] Na etapa **Ações após a remoção**, escolha o que fazer com as partições e o disco após a destruição dos dados. Consulte Ações após a remoção (p. 83) para obter detalhes.
- Na etapa Concluir, verifique se as configurações definidas estão corretas. Para iniciar o processo, marque a caixa de seleção Remover as partições selecionadas de forma irreversível e clique em Prosseguir.

Lembre-se de que, dependendo do tamanho total das partições selecionadas e do algoritmo de destruição de dados selecionado, a destruição de dados pode levar horas.

7.2.1.1 Seleção de origem

Na etapa **Seleção de origem**, selecione os discos e as partições cujos dados deseja destruir:

- Para selecionar partições, clique nos retângulos correspondentes. A marca vermelha (^X) indica que a partição está selecionada.
- Para selecionar um disco rígido inteiro, clique no ícone de disco (
).

C: 15.96 GB NTFS	
laui Valuma (Di)	
5.00 GB NTFS	
lew Volume (E:) 0.71 GB NTFS	Não atribuído 5.292 GB
	ew Volume (E:)).71 GB NTFS

O Acronis DriveCleanser não pode remover partições em discos dinâmicos e GPT, e por isso elas não serão exibidas.

7.2.1.2 Seleção de algoritmo

Na etapa Seleção de algoritmo, siga um destes procedimentos:

- Para usar um dos algoritmos predefinidos, selecione o algoritmo desejado. Consulte Métodos de remoção do disco rígido (p. 83) para obter detalhes.
- [Para usuários avançados apenas] Para criar um algoritmo personalizado, selecione Personalizar.
 Em seguida, continue criando na etapa Definição de algoritmo. Em seguida, você poderá salvar o algoritmo criado em um arquivo com a extensão *.alg.

 Para usar um algoritmo personalizado salvo anteriormente, selecione Carregar do arquivo e selecione o arquivo que contém o algoritmo.

Acronis DriveClea	inser
Passos necessários: V Seleção da origem Seleção do algoritmo <u>Concluir</u>	Seleção do algoritmo Para especificar um método de destruição de dados, selecione um método predefinido na lista. Uma descrição do algoritmo selecionado é exibida abaixo da lista. Para criar e usar o seu próprio algoritmo, selecione Personalizar Para usar um método personalizado definido e salvo previamente, selecione Carregar do arquivo .
Passos opcionais: Ações após a remoção.	U.S. Standard, DoD 5220.22-M -
Ø	Próximo > Cancelar

Criar um algoritmo personalizado

Definição de algoritmo

A etapa **Definição do algoritmo** mostra um modelo do futuro algoritmo.

A tabela tem a seguinte legenda:

- A primeira coluna contém o tipo de operação (para gravar um símbolo no disco e para verificar o que foi gravado).
- A segunda coluna contém o padrão de dados a serem gravados no disco.

Cada linha define uma operação que será executada durante uma passagem. Para criar seu algoritmo, adicione à tabela quantas linhas considerar suficientes para proteger os dados de destruição.

Para adicionar uma nova passagem:

1. Clique em Adicionar. A janela Ajuste de isenção de remoção é aberta.



2. Escolha uma opção:

Padrão de gravação

Insira um valor hexadecimal. Por exemplo, um valor deste tipo: 0x00, 0xAA ou 0xCD, etc. Esses valores têm 1 byte de tamanho, mas podem chegar a 512 bytes. Exceto por esses valores, você pode inserir um valor hexadecimal aleatório de qualquer tamanho (até 512 bytes).

Se o valor binário for representado pela sequência 10001010 (0x8A), em seguida, o valor binário complementar será representado pela sequência 01110101 (0x75).

Gravar um número aleatório

Especifique o tamanho do valor aleatório em bytes.

Gravar de forma complementar ao padrão da isenção anterior

O Acronis True Image adiciona um valor complementar ao gravado no disco durante a passagem anterior.

Verificar

O Acronis True Image verifica os valores gravados no disco durante a passagem anterior.

3. Clique em OK

Para editar uma passagem existente:

1. Selecione a linha correspondente e clique em Editar.

A janela Ajuste de isenção de remoção é aberta.

Observação: Quando você seleciona várias linhas, as novas configurações são aplicadas a todas as passagens selecionadas.

2. Altere as configurações e clique em OK.

Salvar algoritmo em arquivo

Para salvar o algoritmo criado em um arquivo para usá-lo posteriormente:

- 1. Na etapa Salvar algoritmo personalizado, selecione Salvar em um arquivo e clique em Próximo.
- 2. Na janela aberta, especifique o nome do arquivo e o local e clique em OK.

7.2.1.3 Ações após a remoção

Na janela Ações após a remoção, você pode selecionar as ações a serem executadas nas partições selecionadas para destruição de dados. O Acronis DriveCleanser oferece três opções:

- Nenhuma ação destruir os dados apenas utilizando o algoritmo abaixo selecionado
- Excluir a partição destruir dados e excluir a partição
- Formatar destruir os dados e formatar a partição (padrão).

 Acronis DriveClea Passos necessários: Seleção da origem Seleção do algoritmo Concluir 	Anser Ações após a remoção Selecione ações a serem executadas após a remoção dos dados. Nenhuma ação Não faça nada com as partições removidas. Observe que as partições removidas ficarão inutilizáveis até que sejam formatadas. Excluir partições Excluir a partições Excluir a partições removidas com os sistemas de arquivos atuais
Passos opcionais: Ações após a remoção C	Prosseguir <u>C</u> ancelar

7.2.2 Métodos de remoção do disco rígido

O que é o problema?

As informações removidas de uma unidade de disco rígido por meios não seguros (por exemplo, pela exclusão do Windows) podem ser facilmente recuperadas. Utilizando equipamento especializado, é possível recuperar até mesmo informações repetidamente substituídas.

Mecanismo de vazamento

Os dados são armazenados em um disco rígido como uma sequência binária de 1 e 0 (uns e zeros), representada por diferentes partes magnetizadas de um disco.

Em termos gerais, um 1 gravado em um disco rígido é lido como 1 por seu controlador, e um 0 é lido como 0. No entanto, se gravar 1 sobre 0, o resultado será condicionalmente 0,95 e vice-versa – se 1 for gravado sobre 1, o resultado será 1,05. Essas diferenças não são relevantes para o controlador. No entanto, com um equipamento especial, é possível ler facilmente a sequência «subjacente» de 1 e 0.

Métodos de remoção de informações usados pela Acronis

A teoria detalhada de remoção garantida de informações está descrita em um artigo de Peter Gutmann. Consulte "Secure Deletion of Data from Magnetic and Solid-State Memory" (Exclusão segura de dados de memória magnética e sólida) em http://www.cs.auckland.ac.nz/~pgut001/pubs/secure_del.html.

Nº.	Algoritmo (método de gravação)	Passagens	Registro
1.	Departamento de Defesa dos E.U.A., 5220.22-M	4	1 ^ª passagem – símbolos selecionados aleatoriamente para cada byte de cada setor, 2 – complementar à gravação durante a 1 ^ª passagem; 3 – símbolos aleatórios novamente; 4 – verificação de gravação.
2.	Estados Unidos: NAVSO P-5239-26 (RLL)	4	1 [°] passagem – 0x01 para todos os setores, 2 – 0x27FFFFFF, 3 – sequências de símbolo aleatórias, 4 – verificação.
3.	Estados Unidos: NAVSO P-5239-26 (MFM)	4	1 ^ª passagem – 0x01 para todos os setores, 2 – 0x7FFFFFF, 3 – sequências de símbolos aleatórias, 4 – verificação.
4.	Alemanha: VSITR	7	1 [°] – 6 [°] – sequências alternadas de: 0x00 e 0xFF; 7 ^a – 0xAA; ou seja, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0x00, 0xFF, 0xAA.
5.	Rússia: GOST P50739-95	1	Zeros lógicos (números 0x00) para cada byte de cada setor do 6 [°] ao 4 [°] sistema de nível de segurança. Símbolos selecionados aleatoriamente (números) para cada byte de cada setor do 3 [°] ao 1 [°] sistema de nível de seguranca.
6.	Método de Peter Gutmann	35	O método de Peter Gutmann é bastante sofisticado. Baseia-se em sua teoria de remoção das informações do disco rígido (consulte Exclusão segura de dados da memória magnética e sólida).
7.	Método de Bruce Schneier	7	Bruce Schneier oferece um método de gravação de sete passagens em seu livro Applied Cryptography (Criptografia aplicada). 1 [®] passagem – 0xFF, 2 [®] passagem – 0x00 e depois mais cinco vezes com uma sequência pseudoaleatória criptograficamente segura.
8.	Fast (Rápida)	1	Zeros lógicos (números 0x00) para todos os setores a serem removidos.

7.3 Adicionar um novo disco rígido

Se não houver espaço suficiente para seus dados, você pode substituir o disco antigo por um com maior capacidade ou adicionar um novo disco apenas para armazenar dados, mantendo o sistema no disco antigo.

Para adicionar um novo disco rígido:

- 1. Desligue o computador e instale o disco novo.
- 2. Ligue o computador.
- 3. Clique no botão Iniciar —> Acronis (pasta do produto) —> True Image —> Ferramentas e utilitários —> Adicionar novo disco.
- 4. Siga as procedimentos do assistente.

Na etapa **Concluir**, verifique se o layout de disco configurado atende a suas necessidades e clique em **Prosseguir**.

Nesta seção

Selecionar um disco rígido	85
Seleção do método de inicialização	
Criar novas partições	

7.3.1 Selecionar um disco rígido

Selecione o disco adicionado ao computador. Se você adicionou vários discos, selecione um deles e clique em **Próximo** para continuar. Você pode adicionar os outros discos depois reiniciando o Assistente de adição de novo disco.

Se houver partições no disco novo, o Acronis True Image HD informará que essas partições serão excluídas.

os necessários:	Selecione o	disco rígido na	lista abaixo.	
leção do disco	- Prontiedade	es do disco		
pções de inicialização	Heidede	Constitute	PMACE:	Interfere
	Disco 1	Capacidade	GB VMware VMware Virtual S1.0	SCSI
	Disco 2	16	GB VMware, VMware Virtual S1.0	SCSI
	Disco 3	16	GB VMware, VMware Virtual S 1.0	SCSI
	16 GB New Volu 16.00 GB	ime (D:) NTES		

7.3.2 Seleção do método de inicialização

O Acronis True Image HD suporta particionamento MBR e GPT. A tabela de partições GUID (GPT) é um novo método de particionamento de disco rígido que oferece vantagens em relação ao antigo método de particionamento MBR. Se seu sistema operacional suporta discos GPT, você poderá selecionar o novo disco para ser inicializado como um disco GPT.

🚱 Assistente de adiç	ção de novo disco	- • •
Passos necessários: ♥ Seleção do disco ♥ Opções de inicialização Criação de partição Concluir	Selecione o método de inicialização de disco necessário inicializar disco no layout do MBR O disco usará o layout do MBR (Registro mestre de inicialização). inicializar disco com layout da GPT O disco usará o layout da GPT (Tabela de partição GUID).	
0	Próximo >	<u>C</u> ancelar

- Para adicionar um disco GPT, clique em Inicializar disco no layout do GPT.
- Para adicionar um disco MBR, clique em Inicializar disco no layout do MBR.

Se você usa uma versão de 32 bits do Windows XP, o método de inicialização GPT não estará disponível e a etapa **Opções de inicialização** estará ausente.

Depois de selecionar o método de inicialização necessário, clique em **Seguinte**.

7.3.3 Criar novas partições

Para usar o espaço em um disco rígido, ele precisa estar particionado. Particionamento é o processo de separar o espaço do disco rígido em divisões lógicas que são chamadas de partições. Cada partição pode funcionar como um disco separado, com uma letra de unidade atribuída, seu próprio sistema de arquivos etc.

Para criar uma nova partição:

- 1. Na etapa **Criação de partição** do assistente, selecione o espaço não alocado e clique em **Criar nova partição**.
- 2. Especifique as seguintes configurações para a partição a ser criada:
 - Tamanho e posição
 - Sistema de arquivos
 - Tipo de partição (disponível somente para discos MBR)
 - Letra e nome da partição

Consulte Configurações de partição (p. 87) para obter detalhes.

3. Clique em Aceitar.

assos necessários: <u>Seleção do disco</u>	Configurações da partição Especifique as configurações da partição a ser criada.	
Opções de inicializa Criação de partição <u>Concluir</u>	Tamanho: Min. de 3 MB Máx. de 16 GB	1 0
	Panção D. 16 GB. HTFS Espaço mínimo Espaço livre Tamanho da partição: İ16 GB + Espaço livre antes: 1 MB + Espaço livre depois: 0 MB + Sistema de arquivos: Letra da partição: Rótulo da partição: NTFS D: + Selecione o tipo de partição: +	
	 Primário Marcar a partição como ativa Lógica Áceitar Cancelar]

7.3.3.1 Configurações de partição

Tamanho

Para redimensionar a partição, siga um destes procedimentos:

- Aponte para a borda da partição. Quando o ponteiro assumir a forma de uma seta dupla, arraste-o para aumentar ou reduzir o tamanho da partição.
- Digite o tamanho de partição desejado no campo Tamanho de partição.

Para realocar a partição, siga um destes procedimentos:

- Arraste a partição até uma nova posição.
- Digite o tamanho desejado no campo Espaço livre antes ou Espaço livre depois.

Quando você cria partições, o programa pode reservar espaço não alocado para atender a necessidades do sistema à frente das partições criadas.

Sistema de arquivos

Você pode manter a partição não formatada ou escolher entre estes tipos de sistema de arquivos:

- NTFS é um sistema de arquivos nativo do Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 7. Escolha-o se usar esses sistemas operacionais. Lembre-se de que o Windows 95/98/Me e DOS não podem ter acesso a partições NTFS.
- FAT 32 é uma versão de 32 bits aprimorada do sistema de arquivos FAT que suporta volumes de até 2 TB.
- FAT 16 é um sistema de arquivos nativo do DOS. A maioria dos sistemas operacionais o reconhece. Contudo, se a unidade de disco tiver mais de 4 GB, não será possível formatá-la em FAT16.
- Ext2 é um sistema de arquivos nativo do Linux. Ele é suficientemente rápido, mas não é um sistema de arquivos journaling.

- Ext3 oficialmente introduzido com o Red hat Linux versão 7.2, o Ext3 é um sistema de arquivos journaling do Linux. É totalmente compatível com Linux Ext2. Há vários modos de journaling, bem como compatibilidade com várias plataformas em arquiteturas de 32 bits e 64 bits.
- Ext2 é um novo sistema de arquivos do Linux. Ele foi aprimorado em relação ao ext3. É totalmente compatível com versões ext2 e ext3. Entretanto, a versão ext3 tem compatibilidade parcial com a versão ext4.
- ReiserFS é um sistema de arquivos journaling para Linux. Geralmente, é mais confiável e rápido do que o Ext2. Escolha para a partição de dados do Linux.
- Linux Swap é uma partição de troca para Linux. Escolha se quiser adicionar mais espaço de troca usando o Linux

Letra de partição

Selecione uma letra a ser atribuída à partição. Se você selecionar a opção **Auto**, o programa atribuirá a primeira letra de unidade não utilizada em ordem alfabética.

Nome da partição

Nome da partição é um nome atribuído a uma partição para que ela possa ser reconhecida facilmente. Por exemplo, uma partição com um sistema operacional poderia chamar-se Sistema; uma partição de dados, Dados e assim por diante. O nome da partição é um atributo opcional.

Tipo de partição (essas configurações estão disponíveis somente para discos MBR)

Você pode definir a nova partição como primária ou lógica.

 Primária - escolha este parâmetro se quiser inicializar a partir desta partição. Caso contrário, é melhor criar a nova partição como uma unidade lógica. Você só pode ter quatro partições primárias por unidade ou três partições primárias e uma partição estendida.

Observação: Se houver várias partições primárias, somente uma estará ativa por vez, as outras partições primárias ficarão ocultas e não serão percebidas pelo sistema operacional.

- Marcar a partição como ativa marque esta caixa de seleção se quiser instalar um sistema operacional nesta partição.
- Lógica escolha este parâmetro se não quiser instalar e iniciar um sistema operacional a partir da partição. A unidade lógica faz parte de uma unidade física do disco que foi particionado e alocado como uma unidade independente, mas que funciona como uma unidade separada.

7.4 Montar uma imagem

Montar imagens como unidades virtuais permite o acesso a essas unidades como se elas fossem físicas. Isso significa que:

- Um novo disco aparece no sistema.
- Você pode visualizar o conteúdo da imagem no Windows Explorer e em outros gerenciadores de arquivos.

As operações descritas nesta seção têm suporte apenas dos sistemas de arquivos FAT e NTFS.

Não é possível montar um backup de disco, se ele estiver armazenado em um servidor FTP.

Como montar uma imagem

1. No Windows Explorer, clique com o botão direito no arquivo de imagem a ser montado e clique em **Montar imagem**.

O Assistente de montagem é aberto.

2. Selecione o backup para montagem por data/hora de criação. Dessa forma, você pode avaliar o estado dos dados em determinado momento.

Observe que não é possível montar uma imagem do disco inteiro, exceto nos casos em que o disco é composto por uma partição.

assos necessários:	Montar back	up			
Seleção de arquivo mort	0				
Concluir	Detaihes				
	Nome	Criado	Coment	Classificação	Método
	Imagens				
	🖃 🦲 System				
	System	8/25/2015 5:03:05 PM		****	Backup completo
	System	9/1/2015 11:58:13 AM		****	Backup increment
	System	9/2/2015 2:48:44 PM		*****	Backup increment
	System	9/4/2015 3:29:19 PM		***	Backup increment
		ш			
Passos opcionais:					1

- 3. [etapa opcional] Na Letra da unidade, selecione uma letra para atribuir ao disco virtual na lista suspensa Montar letra. Se não desejar montar uma partição, selecione Não montar na lista ou desmarque a caixa de seleção da partição.
- 4. Clique em Prosseguir.
- 5. Depois que a imagem estiver conectada, o programa executará o Windows Explorer, mostrando seu conteúdo.

7.5 Desmontar uma imagem

Recomendamos que desmonte o disco virtual depois de terminar todas as operações necessárias, porque manter discos virtuais consome muitos recursos do sistema.

Para desmontar uma imagem, siga um destes procedimentos:

- No Windows Explorer, clique com o botão direito do mouse no ícone do disco e clique em Desmontar.
- Reinicie ou desligue o computador.

8 Solução de problemas

Nesta seção

Relatório do sistema da Acronis	.90
Como coletar despejos de memória	.91
Programa de Experiência do Cliente da Acronis	.91

8.1 Relatório do sistema da Acronis

Quando você contatar a equipe de suporte do produto, normalmente deverá fornecer informações sobre seu sistema para que eles possam resolver o problema. Por vezes, o processo de obtenção de informações é inconveniente e demorado. A ferramenta Gerar relatório do sistema simplifica esse processo. Ela gera um relatório do sistema com todas as informações técnicas necessárias e permite salvar essas informações em arquivo. Quando necessário, você pode anexar o arquivo criado à descrição do problema e enviá-lo à equipe de suporte do produto. Isso irá simplificar e acelerar a busca por uma solução.

Para gerar um relatório do sistema, siga um destes procedimentos:

- Na janela do menu principal, clique no símbolo de ponto de interrogação e selecione Gerar relatório do sistema.
- No menu Iniciar do Windows, clique em Todos os Programas -> Acronis -> True Image -> Ferramentas e utilitários -> Relatório do sistema da Acronis.
- Pressione CTRL+F7. Note que é possível usar a combinação de teclas mesmo quando o Acronis True Image HD está executando outra operação.

Depois de o relatório ser gerado:

- Para salvar o relatório do sistema gerado em arquivo, clique em Salvar e, na janela aberta, especifique um local para o arquivo criado.
- Para sair da janela principal do programa sem salvar o relatório, clique em Cancelar.
- Quando você cria a mídia de recuperação inicializável, a ferramenta de **Relatório do sistema da Acronis** é adicionada automaticamente à mídia como um componente separado. Esse componente permite que você gere um relatório do sistema quando o computador não puder ser inicializado. Depois de inicializar com a mídia, você poderá gerar o relatório sem executar o Acronis True Image HD. Basta conectar uma unidade flash USB e clicar no ícone de **Relatório do sistema da Acronis**. O relatório gerado será salvo na unidade flash USB.

Criar um relatório do sistema no prompt da linha de comando

- 1. Execute o Processador de comandos do Windows (cmd.exe) como administrador.
- 2. Altere o diretório atual para a pasta de instalação do Acronis True Image HD. Para fazer isso, insira:

cd C:\Program Files (x86)\Acronis\True Image

3. Para criar o arquivo de relatório do sistema, insira: SystemReport

O arquivo SystemReport.zip será criado na pasta atual.

Se quiser criar o arquivo de relatório com um nome personalizado, digite o novo nome em vez de <file name>:

SystemReport.exe /filename:<file name>

8.2 Como coletar despejos de memória

Uma falha do Acronis True Image HD ou do Windows pode ser causada por diversos motivos, e cada caso precisa ser investigado separadamente. A Central de Apoio ao Cliente da Acronis gostaria que você fornecesse as seguintes informações:

Se o Acronis True Image HD falhar, forneça estas informações:

- 1. Uma descrição da sequência exata dos procedimentos realizados antes do surgimento do problema.
- Um despejo de memória. Para obter informações sobre como coletar um despejo, consulte o artigo da base de dados de conhecimento do Suporte da Acronis em <u>http://kb.acronis.com/content/27931</u>.

Se o Acronis True Image HD provocar uma falha do Windows:

- 1. Uma descrição da sequência exata dos procedimentos realizados antes do surgimento do problema.
- Um arquivo de despejo do Windows. Para obter informações sobre como coletar um despejo, consulte o artigo da base de dados de conhecimento do Suporte da Acronis em <u>http://kb.acronis.com/content/17639</u>.

Se o Acronis True Image HD travar:

- 1. Uma descrição da sequência exata dos procedimentos realizados antes do surgimento do problema.
- 2. Um despejo de usuário do processo. Consulte o artigo da base de dados de conhecimento do Suporte da Acronis em <u>http://kb.acronis.com/content/6265</u>.
- 3. O log Procmon. Consulte o artigo da base de dados de conhecimento do Suporte da Acronis em http://kb.acronis.com/content/2295.

Se você não conseguir ter acesso às informações, contate a Central de Apoio ao Cliente da Acronis para obter um link de FTP para carregar os arquivos.

Essas informações agilizarão o processo de solução.

8.3 Programa de Experiência do Cliente da Acronis

O Programa de Experiência do Cliente (PEC) da Acronis é uma nova forma de permitir que os clientes da Acronis contribuam para os recursos, a criação e o desenvolvimento de produtos da Acronis. Esse programa permite que os clientes forneçam várias informações, incluindo informações sobre a configuração de hardware do computador host e/ou das máquinas virtuais, os recursos mais (e menos) utilizados e a natureza dos problemas ocorridos. Com base nessas informações, poderemos aprimorar os produtos e serviços da Acronis que você mais utiliza.

Para tomar uma decisão:

- 1. Na barra lateral, clique em Ajuda e em Sobre o Acronis True Image.
- 2. Para sair do programa, desative a opção **Participe do Programa de Experiência do Cliente da Acronis**.

Se você optar por participar, as informações técnicas serão coletadas automaticamente a cada 90 dias. Não coletaremos dados pessoais, como nome, endereço, número de telefone ou entrada no teclado. A participação no PEC é voluntária. Porém, os resultados finais visam fornecer

aperfeiçoamentos no software e nas funcionalidades para atender melhor às necessidades dos clientes.

Declaração de copyright

Copyright © Acronis International GmbH, 2002-2016. Todos os direitos reservados.

"Acronis", "Acronis Compute with Confidence", "Acronis Recovery Manager", "Acronis Secure Zone", Acronis True Image, Acronis Try&Decide e o logotipo da Acronis são marcas comerciais da Acronis International GmbH.

Linux é marca registrada de Linus Torvalds.

VMware e VMware Ready são marcas comerciais e/ou marcas registradas da VMware, Inc. nos Estados Unidos e/ou em outras jurisdições.

Windows e MS-DOS são marcas registradas da Microsoft Corporation.

Todas as outras marcas comerciais e copyrights mencionados pertencem aos respectivos proprietários.

A distribuição de versões substancialmente modificadas deste documento é proibida sem a permissão explícita do detentor do copyright.

A distribuição deste trabalho ou de trabalhos derivados em qualquer formato de livro (de papel) padrão para fins comerciais é proibida, a menos que se obtenha permissão prévia do detentor do copyright.

A DOCUMENTAÇÃO É FORNECIDA "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA" E ESTÁ ISENTA DE TODAS AS CONDIÇÕES, REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO OU NÃO VIOLAÇÃO, A NÃO SER QUANDO TAIS ISENÇÕES SÃO CONSIDERADAS INVÁLIDAS DE ACORDO COM A LEI.

Códigos de terceiros poderão ser disponibilizados com o Software e/ou Serviço. Os termos de licença desses terceiros estão detalhados no arquivo license.txt localizado no diretório de instalação raiz. Você pode encontrar a lista mais recente de códigos de terceiros e os termos de licença associados utilizados com o Software e/ou Serviço no site http://kb.acronis.com/content/7696

Tecnologias patenteadas da Acronis

As tecnologias usadas neste produto são cobertas e protegidas por um ou mais números de patente nos EUA: 7,047,380; 7,275,139; 7,281,104; 7,318,135; 7,353,355; 7,366,859; 7,475,282; 7,603,533; 7,636,824; 7,650,473; 7,721,138; 7,779,221; 7,831,789; 7,886,120; 7,895,403; 7,934,064; 7,937,612; 7,949,635; 7,953,948; 7,979,690; 8,005,797; 8,051,044; 8,069,320; 8,073,815; 8,074,035; 8,145,607; 8,180,984; 8,225,133; 8,261,035; 8,296,264; 8,312,259; 8,347,137; 8,484,427; 8,645,748; 8,732,121 e aplicativos com patente pendente.

9 Glossary of TermsB

Backup

- 1. Igual a Operação de backup (p. 94).
- Um conjunto de versões de backup criadas e gerenciadas com as configurações de backup. Um backup pode conter várias versões criadas com os métodos de backup completo (p. 94) e incremental. Normalmente, as versões de backup pertencentes ao mesmo backup são armazenadas no mesmo local.

Backup completo

- 1. Método de backup utilizado para salvar todos os dados selecionados para backup.
- 2. Processo de backup que cria uma versão de backup completo (p. 95).

Backup de disco (imagem)

Um backup (p. 94) que inclui uma cópia baseada no setor de um disco ou de uma partição sob a forma de pacote. Normalmente, são copiados apenas os setores com dados. O Acronis True Image HD oferece uma opção para obter uma imagem bruta, ou seja, copiar todos os setores de disco, permitindo o processamento de imagem dos sistemas de arquivos não suportados.

С

Cadeia de versões de backup

Sequência com um mínimo de duas versões de backup (p. 95) constituída pela primeira versão de backup completo e por uma ou mais versões subsequentes de backup incremental. A cadeia de versões de backup continua até a próxima versão de backup completo (se existir).

Configurações de backup

Conjunto de regras configurado por um usuário ao criar um novo backup. As regras

controlam o processo de backup. Posteriormente, você poderá editar as configurações para alterar ou otimizar o processo de backup.

Ι

Imagem

Igual a backup de disco (p. 94).

Μ

Mídia reinicializável

Uma mídia física (CD, DVD, unidade flash USB ou outra mídia compatível com a BIOS da máquina como dispositivo de inicialização) que contém a versão autônoma do Acronis True Image HD.

A mídia reinicializável é mais frequentemente utilizada para:

- recuperar um sistema operacional que não inicia
- acessar e fazer backup de dados que sobreviveram em um sistema corrompido
- implementar um sistema operacional em um sistema bare metal
- fazer backup de setor por setor de um disco que tenha um sistema de arquivos não suportado

0

Operação de backup

Uma operação que cria uma cópia dos dados existentes no disco rígido da máquina com o objetivo de recuperar ou reverter os dados para uma data e hora específicas.

R

Recuperação

Recuperação é um processo de retornar dados corrompidos a um estado normal e anterior usando um backup (p. 94).

V

Validação

Operação que verifica se será possível recuperar os dados de determinada versão de backup (p. 95).

Quando você seleciona a validação...

- uma versão de backup completo (p. 95) o programa valida apenas a versão de backup completo.
- uma versão de backup incremental o programa valida a versão de backup completo inicial, a versão de backup incremental selecionada e toda a cadeia (se existir) de versões de backup para a versão de backup incremental selecionada.

Versão de backup

O resultado de uma única operação de backup (p. 94). Fisicamente, é um arquivo ou um conjunto de arquivos que contém uma cópia dos dados do backup desde uma data e hora específicas. Os arquivos da versão de backup criados pelo Acronis True Image HD têm uma extensão TIB. Os arquivos TIB resultantes da consolidação das versões de backup também são denominados versões de backup.

Versão de backup completo

Uma versão de backup (p. 95) autossuficiente com todos os dados selecionados para backup. Você não precisa acessar outra versão de backup para recuperar os dados de uma versão de backup completo.